

MANUEL



GSF SONDAGE ARCGIS



OUTIL DE CRÉATION DE PLACETTES

GSF Sondage ArcGIS Version 10.6 Édition du 25 février 2019

Pour ArcGIS versions 9.3 à 10.x

1120, boul. Guillaume-Couture, local 200 Lévis (Québec) G6W 0R8 Téléphone : 418.903.5488 Télécopieur : 418.903.5490 Info@gsf.ca www.gsf.ca

DROITS D'AUTEUR ET LICENCE GSF SONDAGE

L'extension **GSF Sondage pour ArcGIS** et ses composantes sont protégées par la loi sur la propriété intellectuelle et sur les lois en vigueur sur le développement informatique. L'utilisation ou la distribution de ce produit ou de ses dérivés à des tiers, ne possédant pas de licence de l'extension, constitue un acte illégal de piratage et de fraude. L'utilisation de ce produit dans des activités de plagiat des fonctions qui la composent est également considérée comme une activité illégale. Quiconque se soumet à un de ces actes est passible de poursuites judiciaires.

L'acquisition d'une licence du produit donne à l'acquéreur une licence d'utilisation et inclut un an d'entretien, à partir de la date d'achat. Cet entretien permet à l'utilisateur de recevoir, durant la période de validité de l'entretien, les mises à jour du produit, le support sur le produit et l'activation du produit gratuitement sur un seul ordinateur.

Les droits concernant le code source et la propriété intellectuelle du produit demeurent à Groupe Système Forêt et sont exclus de ce bon de commande. Cette clause s'applique à la version en cours ainsi que toutes celles qui seront émises dans le futur.

L'achat d'une licence du produit permet l'installation sur un seul ordinateur ou un seul serveur, selon la licence commandée. Pour déplacer une licence d'un ordinateur à un autre, l'utilisateur doit posséder un entretien actif valide pour cette licence et devra désinstaller la licence de l'ancien poste. L'utilisateur devra par la suite désinstaller la licence de l'ancien ordinateur, car une seule installation est possible à la fois. Si l'utilisateur n'a pas d'entretien valide du produit, et qu'il désire réinstaller ce dernier, mais sans réactiver l'entretien, des frais d'administration sont applicables.

Les mises à jour du produit sont envoyées par courriel à l'utilisateur désigné dans le bon de commande. Il est de la responsabilité de la compagnie ou de l'organisme qui commande la licence d'informer le Groupe Système Forêt du changement d'utilisateur afin que celui-ci reçoive les nouvelles versions. Le support sera effectué seulement sur la version la plus récente du produit diffusée et à l'utilisateur identifié dans la licence. Le support sur des fonctions ou des produits autres que ceux incluent dans l'extension est sujet à des frais de consultation, même s'il y a un entretien actif. La correction des bogues du produit sera effectuée dans les délais raisonnables, selon les possibilités des technologies disponibles. Groupe Système Forêt ne s'engage pas à fournir le correctif si celui-ci survient après l'expiration de la validité de l'entretien.

L'utilisation de cette licence et des fonctions qui la composent ne peuvent tenir responsable le Groupe Système Forêt pour d'éventuels bris ou pertes aux données numériques ou appareils. L'utilisation de ce produit ne remplace pas la responsabilité de l'utilisateur à vérifier la conformité des résultats. Groupe Système Forêt ne peut pas être tenu responsable de l'invalidité des résultats obtenus par le produit.

Le produit sera supporté sur la version de la plateforme à laquelle il est relié lors de sa date de sortie (ArcGIS, ArcView, ArcPad, etc.). Le support sera inclus dans les deux versions qui précèdent celle diffusée comme étant la plus récente.

TABLE DES MATIÈRES

1	DI	ESCRIPTION DE GSF SONDAGE POUR ARCGIS	11
	1.1	Affichage de la barre d'outils « GSF Sondage » dans ArcMap	
	1.1	1 ArcGIS 9.x	12
	1.1	2 ArcGIS 10.x	12
	1.2	NIVEAU DE LICENCE	
	1.3	VERSION D'ÉVALUATION	
	1.4	ENREGISTREMENT DE GSF SONDAGE	
	1.5	LANGAGE DU LOGICIEL	
	1.6	DESCRIPTION SOMMAIRE DES FONCTIONNALITÉS	
2	In	FORMATIONS IMPORTANTES POUR L'UTILISATION DE GSF SONDAGE	21
	2.1	Données numériques nécessaires	
	2.2	GSF SONDAGE ET L'INVENTAIRE FORESTIER	
	2.3	CONFIGURATION DE GSF SONDAGE	
	2.4	CRÉATION DE PLACETTES	
	2.5	PRÉPARATION D'UNE CARTE POUR LA SAISIE D'INVENTAIRE TERRAIN (GSF N	JAV
	AND	ROID)	
	2.6	Retour d'Inventaire de Saisie Terrain	
	2.7	CONSULTATION DES INVENTAIRES	
3	Co	ONFIGURATION	
	3.1	ONGLET « COUCHE DE PLACETTES »	
	3.1	.1 Desciption des champs	
	3.1	2 Format de champ pour les numéros de placettes	
	3.1	.3 Variable « Globale » ou « Polygone »	
	3.2	ONGLET « VIRÉES ET PERMANENTES »	
	3.2	1 Section « Virées »	
	3.2. 3.2	2 Section « Annulation »	
4	PL	AN DE SONDAGE	
-	41	Section « Paramètres des poi vgones »	38
	4.1	1 Regroupement sur	
	4.1	2 Pas de limite interne	
	4.2	SECTION « COUCHES DES PLACETTES »	41

	4.3	SECTION « MÉTHODE À UTILISER »	
	4.3.	1 Description sommaire des méthodes	
	4.3.	.2 Équidistance automatique avec nombre de placettes prédéterminé	
	4.3.	.3 Grille rectangulaire	
	4.3.	.4 Répartition aléatoire (1 placette par X ha)	
	4.3.	.5 Répartition aléatoire sur grille	
	4.3.	.6 Fixe	
	4.3.	7 Fixe sur grille	
	4.3.	8 Grille avec angle	
	4.3.	.9 IMLNU (Inventaire de la Matière Ligneuse Non Utilisée)	
	4.3.	.10 EVAOR (Estimation du Volume Affecté par les Opérations de Récolte)	
	4.3.	.11 Systèmatiques avec équidistance variable (Grappes)	
	4.4	SECTION « PARAMETRES GEOMETRIQUES »	
	4.4.	1 Espacement en X et Y	55
	4.4.	2 Angle	
	4.4.	.3 Largeur de la bande à exclure en bordure des polygones	
	4.4.	4 Distance minimum entre deux placettes	
	4.4.	.5 Une placette par « X » nombres d'hectares	
	4.4.	.6 Nombre de placettes par polygone	
	4.4.	Nombre minimum de placettes par polygone	
	4.4.	0 Les annumentes a les a services and a service a les actites	
	4.4.	10 Majoration 10% EVAOR	
	4.4. 1 1	11 Arrondir les variables N1 et N2 EVAOR	
	4 5	SECTION # NUMÉROTATION DES DI ACETTES »	
	т. <u>э</u> Л б	SECTION "PADAMÈTRES DE LA CRILLE »	
	4.0	NUNTRO DE LIE	
	4./	NUMERO DE UE	
	4.8	SECTION « OPTION D'ANNULATION »	
5	PL	AN DE SONDAGE SUR LIGNES	65
	5.1	SECTION « COUCHES »	
	5.2	SECTION « PARAMÈTRES »	
	53	Numéro de LIE	67
	5.0	$SECTION = OPTION D^{2}ANNUL ATION $	
	5.4	SECTION « OPTION D'ANNULATION »	
6	Cr	réation de virées (10.x)	71
	6.1	SECTION « COUCHE DES PLACETTES »	
	6.2	SECTION « COUCHE DES VIRÉES »	
	6.3	Section « Édition »	
	0.0		

7	Inventaires Terrain	75
7.1	1 PROCÉDURE POUR SAISIR L'INVENTAIRE FORESTIER	
7.2	2 CRÉATION DE CARTE POUR SAISIE TERRAIN	
	7.2.1 Éléments connus empêchant la création de carte	
7.3	3 RETOUR D'INVENTAIRE DE SAISIE TERRAIN	
7.4	4 Préparation de la base de données IPS Inventaire	
,	7.4.1 Section « Couche des placettes »	
	7.4.2 Section « Paramètres des tables »	
7.5	5 IMPORTATION DE DONNÉES IPS INVENTAIRE	
8	CONSULTATION DES INVENTAIRES	89
8.1	1 RELATION ENTRE LES COUCHES ET LES TABLES	
8.2	2 COMPILATION DES RÉSULTATS	
8.3	3 GRILLES INTERACTIVES	
8.4	4 OPTION « VOIR GRAPHIQUE »	
8.5	5 Exporter les résultats	
9	IMPORTATION DES DONNÉES MFFP/BMMB	97
9.1	1 GÉODATABASE DE RÉSULTAT D'IMPORTATION	
(9.1.1 Classe d'entités « Result »	
(9.1.2 Table « Tiges »	
(9.1.3 Table « PEUOBER »	
	9.1.4 Table « ETUDARBR »	
9.2	2 PREPARATION DE CONSULTATION D'INVENTAIRE DU BMMB	
	9.2.1 Structure exigée pour le fichier Excel et DBF	
0.2	9.2.2 Procedure d'utilisation	100
9.3	5 IMPORTATION DE PLACETTES DENDRODIF	
9.4	 IMPORTATION DE PLACETTES D'INVENTAIRE DECENNAL INPORTATION DE DONNÉES DE MEANAUX NON CONDITE CLAUX 	
9.5	5 IMPORTATION DE DONNEES DE TRAVAUX NON COMMERCIAUX	
10	VÉRIFICATION DE MOYENNE DE POINTS GPS	107
11	EXPORTATION	109
11	.1 EXPORTATION EN FORMAT D'ÉCHANGE DENDRODIF	109
	11.1.1 Section « Couche de placettes »	
-	11.1.2 Section « Paramètre de la table »	
	11.1.3 Section « Résultat »	
11	.2 EXPORTATION EN FORMAT KATF	
	11.2.1 Section « Couches »	
	11.2.2 Secuon « Resultat »	

12	CALCULS DU NOMBRE DE PLACETTES EVAOR ET IMLNU	117		
13	RENUMÉROTATION DE PLACETTES	119		
13 13	 5.1 SECTION « COUCHE DES PLACETTES » 5.2 SECTION « NUMÉROTATION DES PLACETTES » 			
14 DÉPLACEMENT DE PLACETTE PERMANENTE 123				
14	.1 SECTION « DISTANCE » ET « AZIMUT »			
14	2 Section « Valeur à Ajouter »			
14	3 SECTION « OPTION D'ANNULATION »			

1 DESCRIPTION DE GSF SONDAGE POUR ARCGIS

GSF Sondage pour ArcGIS est une application permettant de créer des placettes échantillons pour la réalisation d'inventaires forestiers selon divers besoins et normes. Elle s'utilise principalement dans le domaine de la foresterie, mais peut être appliquée à un autre domaine qui implique la création de points selon des paramètres de distances précises.

GSF Sondage comprend plusieurs méthodes d'échantillonnages pour répondre à une gamme étendue de types d'inventaire et aux exigences du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) pour le suivi des interventions forestières (EVAOR, IMLNU, etc.).

L'application contient d'autres fonctions permettant de créer une carte pour la saisie de données d'inventaire sur le terrain, d'importer ces données et de pouvoir consulter les résultats dans une interface. Elle permet également de renuméroter les placettes, d'exporter en format RATF (Rapport d'activité technique et financier) ou en données d'échange DendroDIF. Elle contient également une interface de configuration pour l'utilisation de champs personnalisés et l'ajout de variables automatiques pour la saisie des attributs des placettes.



1.1 Affichage de la barre d'outils « GSF Sondage » dans ArcMap

L'extension GSF Sondage pour ArcGIS est présentée sous la forme d'une barre d'outils contenant toutes les fonctions.

1.1.1 ArcGIS 9.x

Pour afficher la barre de GSF Sondage dans ArcMap 9.x, sélectionner le menu Affichage, Barre d'outils et GSF Sondage.

Si la version anglaise d'ArcGIS est utilisée, sélectionner le menu View, Toolbars et GSF Outils.

🕄 Untitled - ArcMap - ArcInfo	
Eichier Edition Affichage Géosignets Insérer Sélection	Ouțils Fe <u>n</u> être Aide
🗅 🚔 🔚 🗧 💁 Mode données	🔄 🛒 \land 📬 🗖 🦫 🕅
Mo <u>d</u> e mise en page	
Couche Zoom sur les données	GSF Sondage X
Zoom sur la mise en page	doi bondage ·
Barres d'outils	▲
✓ Barre d'état	Effets visuels
Etiquettes superposées	Etiquetage
Barres de défilement	GPS .
🖾 Règles	GSF A.E.C.
Repères	GSF Débit
Grille	GSE Outils
Propriétés du bloc de doppées	✓ GSF Sondage
	Geostatistical Analyst
	Graphiques
	Géocodage
	Géodatabase répartie
	Géoréférencement

1.1.2 ArcGIS 10.x

Pour afficher la barre d'outils de l'extension GSF Sondage dans ArcMap 10.x, sélectionner le menu **Personnaliser, Barre d'outils** et **GSF Sondage**.

Si la version anglaise d'ArcGIS est utilisée, sélectionner le menu Customize, Toolbars et GSF Sondage.



1.2 Niveau de licence

GSF Sondage existe sur deux niveaux de licences (Lite et Standard). Le menu « **A propos** » permet de spécifier la version à utiliser.

Par défaut, la version « **Standard** » est automatiquement activée. Cette version permet d'accéder à toutes les fonctionnalités de l'extension.

La version « Lite » rend disponible seulement la méthode d'échantillonnage « Grille rectangulaire » dans la fonction « Création de placettes » et le menu « Configuration ». Les autres fonctionnalités sont visibles, mais désactivées.

	SSF Sondage Version 10.4.002
100	8 aout 2017
Version 🔘 Li	ite 💿 Standard
No de produit : 966 §	962 466 573
No de licence : Non-	enregistré.
Ce logiciel est protéc	zá par la règlementation et les traités
internationaux en ma intellectuelle.Ce logicie forme de licences.Cet et à utiliser un exemple	tière de droit d'auteur et de propriété el n'est pas vendu mais concédé sous te concession vous autorise à installer aire du logiciel.
internationaux en ma intellectuelle.Ce logicie forme de licences.Cet et à utiliser un exemple	tière de droit d'auteur et de propriété el n'est pas vendu mais concédé sous te concession vous autorise à installer aire du logiciel.
Groupe Système Forêt	tière de droit d'auteur et de propriété el n'est pas vendu mais concédé sous te concession vous autorise à installer aire du logiciel. e-Couture, local 200
Groupe Système Forêt 1120, boul. Guillaume Lévis (Québec) G6W Tél: (418) 903-5488	e-Couture, local 200 / 5M6 Http://www.gsf.ca
Groupe Système Forêt 1120, boul. Guillaume Lévis (Québec) G6W Tél: (418) 903-5488 Fax: (418) 903-5490	tière de droit d'auteur et de propriété el n'est pas vendu mais concédé sous te concession vous autorise à installer aire du logiciel. e-Couture, local 200 / 5M6 <u>Http://www.qsf.ca</u> <u>info@qsf.ca</u>

1.3 Version d'évaluation

Il est possible d'évaluer l'extension pour **une période de 14 jours**. Cette évaluation permet d'utiliser 100 % des outils avec le jeu de données fourni. Il n'est donc pas permis de produire des résultats commercialement avec la version d'évaluation.

Lors de l'utilisation d'une fonction en mode évaluation, une fenêtre du gestionnaire de licence s'affiche. Pour évaluer la fonction, **cliquer sur le bouton « Évaluation ».** Cette fenêtre s'affichera à chaque utilisation.

🗜 Première utilisation 🛛 🔍 📉
GSF Sondage
Pour obtenir votre numero de licence, veuillez contacter GSF et leur faire part de votre numéro de produit.
Version
C Lite Standard
Votre numéro de produit:
966 962 466 573
Entrez votre numéro de licence:
Avant d'enregistrer votre nouveau produit GSF, assurez-vous d'avoir les droits d'accès nécessaires pour enregistrer des données sur votre disque dur. Pour plus d'information, contactez votre administrateur réseau.
Groupe Système Forêt Http://www.gsf.ca Tél: (418) 903-5488 Courriel: info@gsf.ca Fax: (418) 903-5490 Courriel: info@gsf.ca
Évaluation Annuler Enregistrer

Afin de permettre à l'utilisateur de se familiariser avec l'application, un ensemble de données « démo » et un document MXD sont inclus avec le programme d'installation présent dans le répertoire :

C:\Program Files (x86) \GSF \GSF Sondage \Demo

1.4 Enregistrement de GSF Sondage

L'extension **GSF Sondage** est protégée par une clé virtuelle. Suite à l'installation des composantes et de l'extension, il est nécessaire d'enregistrer l'extension en contactant Groupe Système Forêt (GSF) par courriel (info@gsf.ca) ou par téléphone (418) 903-5488.

Un numéro de produit unique de 12 chiffres sera généré et celui-ci est spécifique à l'ordinateur utilisé et des composantes matérielles. Il est nécessaire de fournir ce numéro de produit afin que GSF génère le numéro de licence également composé de 12 chiffres.

Ce numéro devra être inscrit dans la fenêtre « A propos de Gestion des RATF ».



1.5 Langage du logiciel

GSF Sondage est disponible également en anglais, mais uniquement pour la version « Lite ». Ce paramètre doit être défini dans le menu « Configuration ».

uche de placettes	Virées et perma	inentes			
Placettes					
		Longueur		Variable globale	Variable polygone
Unité d'échanti	lonage				
V Ajouter	NO_UE	5	۲	00001	NO_SECTEUR
-Numéro de plac	cette				
✓ Ajouter	NO_PE	5	\bigcirc	Numérique 💿 Caractère 📝 Formater le no de P.É ->	1 = 00001
Unité d'aménag	jement				
V Ajouter	AIRE_COM	5	۲	11202	NO_UAF
Type de placet	te				
V Ajouter	TY_PLACET	5	۲	P1128 •	TY_PLACET
Type de métho	de				
V Ajouter	MET_PROD	254	۲	PLAN_SOND	MET_PROD
Date du produit	source]
V Ajouter	DT_PRO_SOU	10	\bigcirc	2008-02-29	DT_PRO_SOU
Type de produit	t source				
V Ajouter	PRO_SOU	10	۲	GPS	PRO_SOU
Remarque					
V Ajouter	RM_METPROE	254	۲		RM_METPROD
No Secteur					
Ajouter	NO_SEC_INT	15		00001	NO_SECT_IN
Saison					
Ajouter	SAISON	4	۲	2016	SAISON
Statut					
Ajouter	STATUT	50	۲	C	STATUT
Français	C English			. Appliquer la structure IPS Inventaire	
y i rançais					

1.6 Description sommaire des fonctionnalités

GSF Sondage contient un menu pour définir les paramètres de configuration et des fonctions pour créer des placettes et des virées, de consulter l'inventaire, de calculer le nombre de placettes pour les inventaires EVAOR et IMLNU, d'importer des données d'inventaires, d'exporter des données sous le format RATF et le format d'échange DendroDIF du MFFP.

La fonction « **Plan de sondage** » permet de créer des placettes à partir d'une couche de polygones en spécifiant des paramètres reliés au type de méthode sélectionnée pour établir les placettes.

La fonction « **Plan de sondage sur lignes** » permet de créer des placettes à partir d'une couche de lignes en spécifiant des paramètres de distance entre les placettes.

La fonction « **Création de virées** » nécessite une couche de placettes (points) pour rattacher les lignes au point. L'édition est utilisée pour créer les virées.



Le groupe de menu « **Inventaires Terrain** » contient des fonctionnalités pour la préparation de cartes et de base de données pour la saisie d'inventaire à partir de GSF NAV Android et IPS Inventaire.

7	Création de Carte pour Saisie Terrain
٢	Retour d'Inventaire de Saisie Terrain
<u>س</u>	Préparation de base de données IPS Inventaire
L	Importation de données IPS Inventaire
×	Regroupement de données
	Préparation de base de photos

La fonction « **Création de Carte pour Saisie Terrain** » utilise la couche de plan de sondage pour créer une carte nécessaire pour la saisie d'inventaire terrain à partir de GSF NAV Android.

La fonction « **Retour d'inventaire de Saisie Terrain** » permet d'importer dans une base de données (MDB), le fichier « .geogsf » de GSF NAV contenant l'inventaire forestier.

Les deux autres fonctions relatives à « **IPS Inventaire** » permettent de préparer et récupérer les données d'inventaire concernant cette application.

La fonction « **Regroupement de données** » permet de fusionner plusieurs bases de données IPS (MDB) dans une nouvelle base de données.

La fonction « **Consultation des inventaires** » permet d'interroger interactivement les données d'inventaires reliées aux placettes sélectionnées dans la vue. Cette fonction utilise une base de données contenant la couche de placettes et les tables d'inventaire générées par les fonctions d'importation. Les résultats peuvent être exportés en format Excel.

GSF Sonda▼ × GSF Sondage ▼							
8	Plan de sondage						
Σ	Plan de Sondage sur lignes						
N	Création de virées						
	Inventaires Terrain	►					
12	Consultation des Inventaires						
	Importation MFFP / BMMB> Québec	►					
Ő	Vérification de moyenne de points GPS						
	Exportation	►					
	Outils	•					
×	Configuration						
0	À propos de GSF Sondage						

Le groupe de menu « **Importation MFFP/BMMB -Québec** » contient quatre fonctions pour importer des données d'inventaires dans un format compatible avec la fonction « Consultation des inventaires ».

i	Préparation de Consultation d'Inventaire du BMMB
4	Importation de placettes DendroDIF
4	Importation de placettes d'inventaire décennal
4	Importation de données de travaux non commerciaux

La fonction « Vérification de moyenne de points GPS » utilise un fichier « .geogsf » et « .ptavg » généré par GSF NAV pour Android pour créer une couche de points contenant tous les points GPS qui ont servi à déterminer la position moyenne.

Le groupe de menu « **Exportation** » regroupe les fonctionnalités « Exportation en format d'échange DendroDIF » et « Exportation en format RATF ».

12	Exportation en format d'échange DendroDIF
$\frac{1}{2}$	Exportation en format RATF

La fonction « **Exportation en format d'échange DendroDIF** » permet de créer une table DBF contenant les sept champs nécessaires pour l'importation dans l'application DendroDIF du MFFP.

La fonction « **Exportation en format RATF** » convertit une couche de points selon la structure requise dans les normes numériques du Rapport annuel technique et financier (RATF) défini par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).

Le groupe de menu « Outils » contient trois fonctions relatives à la couche de plan de sondage.



La fonction « **Renumérotation des placettes** » s'applique sur une couche de points et permet de renuméroter les placettes selon différents paramètres.

La fonction « **Calculs du nombre de placettes EVAOR et IMLNU** » utilise une couche de polygones pour calculer le nombre de placettes nécessaires pour l'inventaire EVAOR et IMLNU. Un résultat sommaire est indiqué dans une fenêtre et peut être enregistré dans un fichier texte. La fonction Création de placettes contient une méthode pour générer le nombre de placettes pour ce type d'inventaire.

La fonction « **Déplacement de placette permanente** » permet de déplacer la localisation d'une placette en se basant sur une distance et un azimut. Le résultat s'enregistre dans une autre couche existante.

Le menu « **Configuration** » permet de déterminer le langage à utiliser et les noms de champs et les valeurs à inscrire dans la couche de placettes. Les valeurs peuvent être inscrites manuellement à partir des variables globales définies par l'utilisateur ou extraites à partir des informations provenant de la couche de polygone.

Le menu « A propos de GSF Sondage » permet de spécifier le niveau de licence à utiliser et d'inscrire le numéro de licence.

GSF S	Sonda 🔻 🗙
8	Plan de sondage
\mathfrak{D}	Plan de Sondage sur lignes
N	Création de virées
	Inventaires Terrain
12	Consultation des Inventaires
	Importation MFFP / BMMB> Québec 🔹
Ő	Vérification de moyenne de points GPS
	Exportation •
	Outils •
×	Configuration
0	À propos de GSF Sondage

2 INFORMATIONS IMPORTANTES POUR L'UTILISATION DE GSF SONDAGE

Ce chapitre contient des informations globales pour l'utilisation de l'application et nécessite de consulter les sections concernées pour obtenir plus d'informations.

2.1 Données numériques nécessaires

Les données numériques requises peuvent varier selon la fonction utilisée. La couche de points et de polygones constitue les principaux types de géométries nécessaires à l'utilisation de l'extension.

La **couche de polygones** est nécessaire pour la fonction « Plan de sondage », car elle détermine l'étendue du territoire.

La **couche de placettes (points)** peut être créée à partir du menu « Plan de sondage » ou « Plan de sondage sur lignes ». Le menu « Configuration » permettra de définir les types de champs à créer dans la couche. Cette couche pourra également être utilisée pour la saisie d'inventaire à partir de GSF NAV pour Android.

La **couche de lignes** est utilisée dans la fonction « Plan de sondage sur lignes » et « Création de virées ».



2.2 GSF Sondage et l'inventaire forestier

GSF Sondage 10.4 devient plus qu'une extension pour créer des placettes lorsqu'elle est combinée avec GSF NAV Android.

Il est maintenant possible d'utiliser une couche de placettes pour générer une carte (.geo, .nav, .ips) servant à saisir l'inventaire forestier à partir de l'application **GSF NAV pour Android**. Les données d'inventaire pourront être importées par GSF Sondage dans une base de données MDB et les résultats de l'inventaire pourront être consultés dans une interface et même être exportés dans un chiffrier Excel.

L'application **GSF NAV Android** contient une interface pour saisir les tiges. Consulter le manuel d'usager de GSF NAV Android pour obtenir plus d'information.

L'histogramme ci-dessous explique sommairement les étapes à suivre lorsque GSF Sondage et GSF NAV Android sont utilisés pour la saisie et la compilation des inventaires forestiers. Les noms indiqués en caractères gras font référence au nom de la fonction et à l'application utilisée.



2.3 Configuration de GSF Sondage

GSF Sondage exige une configuration initiale pour définir les champs à créer dans la couche de points (placettes) à partir du menu « **Configuration** ». Si les champs ne sont pas présents dans les couches, ils seront automatiquement créés.

La création de placettes pour la saisie d'inventaire à partir de GSF NAV Android nécessite d'activer le bouton « Appliquer la structure IPS Inventaire ».

e de placettes	Virées et perma	nentes				
acettes		1				Mariable ashirese
11-24 -114-1		Longueur		variable globale		variable polygone
Unite d'echanti	lionage	-	_		_	
Ajouter	NO_UE	5	۲	00001	\odot	NO_SECTEUR
Numéro de pla	cette					
√ Ajouter	NO_PE	5	\odot	Numérique 💿 Caractère 📝 Formater le no de P.	É->1=	= 00001
Unité d'aménag	gement					
V Ajouter	AIRE_COM	5	۲	11202	\bigcirc	NO_UAF
Type de placet	te					
V Ajouter	TY_PLACET	5	۲	P1128	\bigcirc	TY_PLACET
Type de métho	de					
V Ajouter	MET_PROD	254	۲	PLAN_SOND	\bigcirc	MET_PROD
Date du produi	t source					
📝 Ajouter	DT_PRO_SOU	10	\bigcirc	2008-02-29 O Aujourd'hui	\bigcirc	DT_PRO_SOU
Type de produi	tsource					
Aiouter	PRO_SOU	10	۲	GPS 🔹	\bigcirc	PRO_SOU
D			Ŭ		0	
Remarque		254	~		~	
V Ajouter		204	۲		0	RM_METEROD
No Secteur						
Ajouter	NO_SEC_INT	15		00001	۲	NO_SECT_IN
Saison						
V Ajouter	SAISON	4	۲	2016	\bigcirc	SAISON
Statut						
Ajouter	STATUT	50	۲			STATUT
rançais	English			Appliquer la structure IPS Inventaire		

2.4 Création de placettes

La fonction « **Plan de sondage** » est l'interface principale pour créer des placettes. Cette fenêtre contient différentes méthodes et paramètres géométriques.

Couche des placettes Placettes Image: Couche des placettes Image: Couche des placettes Image: Couche des placettes Image: Couche des placettes Placettes Image: Couche des placettes Image: Couche des placettes Image: Couche des placettes Image: Couche des placettes Image: Couche des placettes Image: Couche des placettes Imag	Paramètres des polygones Couche POL_INT
Méthode à utiliser Équidistance automatique avec nbr placettes prédéterminé	Regroupement sur <u>NO_SECTEUR</u> Sur la sélection 61/61 Pas de limite interne (polygones contigus)
Numérotation des placettes Image: Straight of the straight of th	Paramètres de la grille Ajouter la grille en graphique dans la vue Ajouter la grille dans une couche : grille1
Paramètres géométriques Espacement en X 100 Angle 45 Espacement en Y 100 ★ Largeur de la bande à exclure en bordure des polygones 0 mètres	Statut En attente.
★ Distance minimum entre 2 placettes 50 mètre(s) Une placette par 1 hectare(s) ✓ Arrondir à l'entier supérieur ★ 50 placette(s) par polygone Nombre minimum de placettes par polygone 1 ★ Nombre maximum d'itérations 300 ★ Ignorer les polygones avec une superficie < hectare(s) Majoration 10% (EVAOR) Arrondir les variables N1 et N2 (EVAOR)	Numéro de UE 00001 Option d'annulation Activer Identifiant à ajouter->2 Annuler 1 Exécuter Quitter

2.5 Préparation d'une carte pour la saisie d'inventaire terrain (GSF NAV Android)

Lorsque la couche de points des placettes a été créée, il est possible de générer une carte pour pouvoir saisir les données d'inventaire sur le terrain à partir de l'application GSF NAV pour Android.

GSF NAV pour Android est un système de navigation GPS permettant de saisir des relevés de points, de lignes et de polygones en incluant la saisie de données pour l'inventaire des tiges de 10 cm et plus.

Pour utiliser ce système, il est nécessaire de créer une carte à partir de la fonction « **Création de Carte pour Saisie Terrain** ». Cette fonction est située dans le groupe de menu « **Inventaire Terrain** ».

Trois fichiers seront créés « .geo, .nav, .ips » et devront être copiés dans l'appareil dans le dossier « **GSFMaps** ». Consulter la section 7.2 à la page 77 pour obtenir plus d'informations.

Couche de placettes	Plan_Sondage		•				Exécuter
Couches additionnelles							
Nom Hypsometrie RtesPetites			Type Polyline Polyline Polyline	Éditable	Ê.	Θ	Quitter
Rivieres CONTOUR			Polyline Polygon		-		
Utiliser la sélection Base de données IPS Aire commune	Numéro UE	aire décénnal	M Android	Inventaire	_Forestier		
Utiliser la sélection Base de données IPS Aire commune 12345	Numéro UE 00001	aire décénnal No Inventa	Android	Inventaire,	_Forestier		-
Utiliser la sélection Base de données IPS Aire commune 12345	Numéro UE 00001	aire décénnal No Inventa	Android MUE aire	Inventaire_	Forestier		E
Utiliser la sélection Base de données IPS Aire commune 12345	Inventa Numéro UE 00001	aire décénnal No Inventa	Android MUE aire	Inventaire,	Forestier		4 1

2.6 Retour d'Inventaire de Saisie Terrain

Cette fonction permet d'importer les données d'inventaire prises à partir de GSF NAV pour Android. Le fichier à importer porte l'extension « **.geogsfips** » et est situé dans le dossier « GSFExport » de l'appareil Android.

Les données seront enregistrées dans une géodatabase personnelle et incluront la couche de placettes et l'inventaire des tiges. Cette fenêtre permet de choisir la table de tarif de cubage et le type de méthode d'échantillonnage utilisé.

GSF Sondage - Retour d'inventaire de saisie terrain		×
Stockage USB MTP : Le mode MTP nécessite que l'apparei redémarré au moins une fois depuis la dep	il Android soit dernière capture.	Execute Quitter
Fichier .geogsfips		
D:\GSF_Sondage\GsfExport\20161128_083534_PE1.geogsf		
Pièces jointes Importer les photos Répertoire des photos sur l'appareil		
Importer les enregistrements audio Répertoire des enregistrements audio sur l'appareil		
Répertoire de sortie des pièces jointes		
Table de tarif de cubage Méthode P	Hauteur NB Vol_t	NB v
Résultat Nouvelle couche PE1 Couche experimentation	xistante	
Répertoire de sortie C:\GSF_Sondage\Retour_PE.mdb		

2.7 Consultation des inventaires

Lorsque les données d'inventaires ont été importées par l'une des fonctions d'importation de GSF Sondage, la couche de placettes contenues dans la géodatabase personnelle peut être utilisée pour compiler les résultats à partir de la fonction « Consultation des inventaires ».

Le tableau ci-dessous indique les fonctionnalités d'importation pouvant être utilisées pour créer la base de données exigée par cette fonction.

Menu	Fonction
Inventaire Terrain	Retour d'inventaire de Saisie Terrain Importation de données IPS Inventaire
Importation MFFP/BMMB –Québec	Préparation de consultation d'inventaire du BMMB Importation de placettes DendroDIF Importation de placettes d'inventaire décennal Importation de données de travaux non commerciaux

La compilation apparait lorsque les placettes sont sélectionnées à partir du bouton « Sélection » inclut dans la fenêtre et non à partir de l'outil de sélection d'ArcMap.

Consulter la section 8 à la page 89 pour obtenir plus d'informations.

13	GSF Sonda	age - Consula	ation des place	ettes									×	
Pla S	elation entre lacettes LAN_SONE acettes séle élection inté	e les couches e DAGE ectionnées 10	et les tables Champ D_PE 6 Avec ti	relation T_MESXY ges 16	▼ ▼ Sélection	sur les place	ettes seu	ulement	Expo	rter Te	mplate	Voir graphique	Sélection Quitter	
Пг		00.00	alon par peaple											=
	Peuplemen	nt(s) observé(s)											
	ld_pet_m	es	PEUOBSEF	2					ID_PET_M	ESXY				_
	12345201	170000100001	ERS 50 %,	TIL 19 %, BOJ	19 %, ERR 6 %	s, FRA 6 %			123452017	000010000	1201493_025146489_3			
	12345201	170000100002	ERR 57 %,	ERS 19 %, PR	U 10 %, BOJ 10)%, FRA 5 %	6		123452017	000010000	2201447_515146394_44			
	12345201	170000100003	ERS 50 %,	FRA 25 %, BO	J 17 %, TIL 8 %				123452017	000010000	3201548_065146394_44			
	12345201	170000100004	ERS 62 %,	FRA 15 %, HE	G 8 %, ERR 8 %	6, BOJ 8 %			123452017	0000100004	4201546_515146293_04			
	12345201	170000100005	ERS 57 %,	FRA 36 %, BO	J7%				123452017	000010000	5201642_255146294_44			
	12345201	170000100006	ERS 60 %,	BOJ 20 %, FR	A 20 %				123452017	000010000	6201550_175146194_44			
	12345201	70000100007	FRA 57 %,	ERR 14 %, ER	S 14 %, HEG 7	%, PRU 7 %			123452017	000010000	7201646_515146195_68			
	12345201	70000100008	ERR 4/ %,	ERS 29 %, FR	A 12 %, PRU 6	%, HL 6 %			123452017	000010000	8201622_145146094_44			
	12345201	170000100009	ERS /5 %,	ERR 12 %, HE	GIZ /2 110 % TH 10 %	7			123452017	000010000	9201716_335146094_44 0201c10_0c5146004_44			
lli	Dénombre	ment des tige	s											-
	Essence	NB 10CM-	NBH 10CM-	NB 10CM+	NBH 10CM+	Strat m2	Pource	Vol m3ha	DPH Moy	VIG Moy				-
	ERS	0 ti	0 ti_ha	95 ti	278 ti_ha	11.88	41.1	93.72	23	0	1			
	ERR	0 ti	0 ti_ha	43 ti	93 ti_ha	5.38	18.6	44.14	27	0				
	FRA	0 ti	0 ti_ha	34 ti	37 ti_ha	4.25	14.7	39.74	39	0				
	BOJ	0 ti	0 ti_ha	25 ti	33 ti_ha	3.12	10.8	24.36	35	0				
	TIL	0 ti	0 ti_ha	15 ti	32 ti_ha	1.88	6.5	16.01	27	0				
	HEG	0 ti	0 ti_ha	8 ti	7 ti_ha	1	3.5	10.28	42	0				
	PRU	0 ti	0 ti_ha	7 ti	29 ti_ha	0.88	3	5.27	20	0				
	SAB	0 ti	0 ti_ha	2 ti	3 ti_ha	0.25	0.9	2.05	33	0				
	EPB	0 ti	0 ti_ha	1 ti	1 ti_ha	0.12	0.4	0.92	38	0				
	FRN	0 ti	0 ti_ha	1 ti	6 ti_ha	0.12	0.4	0.64	16	0	J			

3 CONFIGURATION

Le menu **Configuration** est utilisé principalement pour définir les noms et la structure des champs des nouvelles couches créées à partir de GSF Sondage. Tous les champs seront en format caractère à l'exception du champ de numéro de placettes qui peut être de format numérique.

La fenêtre est divisée en deux onglets « **Couche de** p**lacettes** » et « **Virées et permanentes** ».

Pour conserver les paramètres définis, il est important d'appuyer sur le bouton « **Enregistrer** ».



ne de placettes	Virées et perma	inentes				
Placettes		1		V-11-1-1-		Madalla adva
		Longueur		Variable globale		Variable polygone
Unité d'échanti	llonage	_				[]
Ajouter	NO_UE	5	۲	00001	\odot	NO_SECTEUR
-Numéro de pla	cette					
↓ Ajouter	NO_PE	5	0	Numérique 💿 Caractère 📝 Formater le no de	P.É -> 1 =	= 00001
Unité d'aménag	gement					
Ajouter	AIRE_COM	5	۲	11202	\bigcirc	NO_UAF
Type de placet	te					
V Ajouter	TY_PLACET	5	۲	P1128 -	\bigcirc	TY_PLACET
Type de métho	de					
V Ajouter	MET_PROD	254	۲	PLAN_SOND -	\bigcirc	MET_PROD
Date du produi	t source					
V Ajouter	DT_PRO_SOU	10	\bigcirc	2008-02-29 (i) Aujourd'hui	\bigcirc	DT_PRO_SOU
Tvpe de produi	t source					
Ajouter	PRO_SOU	10	۲	GPS 🔹	\bigcirc	PRO_SOU
Remarque						
🔽 Ajouter	RM_METPROE	254	۲		\bigcirc	RM_METPROD
No Secteur						
Ajouter	NO_SEC_INT	15		00001	۲	NO_SECT_IN
Saison						
Ajouter	SAISON	4	۲	2016	\odot	SAISON
Statut						
Ajouter	STATUT	50	۲			STATUT
Français				Appliquer la structure IPS Inventaire		

3.1 Onglet « Couche de placettes »

Les fonctions de GSF Sondage impliquant la création de placettes dans une nouvelle couche ou dans une couche existante auront la structure définie dans l'onglet « **Couche de Placettes** ». Cette section permet de sélectionner les champs à créer lorsque des placettes sont générées. **Tous les champs seront en format caractère à l'exception du numéro de placettes qui peut être de format numérique**.

Seuls les champs ayant un **crochet** seront ajoutés à la nouvelle couche de placettes ou à la couche existante. L'application utilisera ces noms de champs pour inscrire la valeur ou pour les créer lorsque ceux-ci comportent un nom différent ou s'ils ne sont pas présents.

Il est possible de personnaliser les **noms des champs** et la **largeur** de ceux-ci lorsqu'une nouvelle couche est créée.

Les sections « **Variable globale** » et « **Variable polygone** » permettent d'identifier l'information qui sera inscrite dans la table soit par une variable saisie manuellement (Variable globale) par l'utilisateur ou par une variable obtenue à partir de la couche de polygones. Pour cette dernière option, le nom du champ de la couche de polygones doit être indiqué dans l'encadré.



Desciption des champs 3.1.1

Certains champs sont obligatoires pour les fonctions « Création de carte pour saisie terrain », « Exportation en format RATF » et « Préparation de base de données pour IPS Inventaire ».

NOM	Type de champ	Description
Unité d'échantillonnage (NO_UE)	Texte, 20	Champ obligatoire pour la fonction « Exportation en format RATF » et « Préparation de base de données IPS Inventaire »
Placette échantillon (NO_PE)	Texte ou Numérique, 5	Contiens les numéros de placettes Champ nécessaire pour plusieurs fonctions
Unité d'aménagement (NO_UAF)	Texte, 6	Champ obligatoire sous le nom de « AIRE_COM » pour la fonction « Exportation en format RATF » et « Préparation de base de données IPS Inventaire »
Type de placette (TY_PLACET)	Texte, 5	Champ relié à la table de code « Type_Placette.dbf »
Type de méthode (MET_PROD)	Texte, 10	Champ relié à la table des codes « Type_Methode_Production.dbf » Champ nécessaire pour la fonction « Exportation en format RATF
Date de produit source (DT_PRO_SOU)	Texte, 10	Champ en format AAA-MM-JJ. Nécessaire pour la fonction « Exportation en format RATF »
Type de produit source (PRO_SOU)	Texte, 10	Champ relié à la table des codes « Type_Produit_Source.dbf » Champ nécessaire pour la fonction « Exportation en format RATF »
Remarque (RM_METROD)	Texte, 254	Remarque sur le type de méthode de production et sur le type de produit source Champ nécessaire pour la fonction « Exportation en format RATF »
Numéro de secteur d'intervention (NO_SEC_INT)	Texte, 15	Numéro de secteur d'intervention
Saison	Texte, 4	Par défaut, indique l'année en cours Champ obligatoire pour la fonction « Préparation de base de données IPS Inventaire »
Statut	Texte, 50	

_																
Ta	ble															
0	·	- 🔓 🌄 🛛	€ ^R	×												
PE	L															×
Г	FID	Shape	ld	NO_UE	NO_PE	NO_UAF	TY_PLACET	MET_PROD	DT_PRO_SOU	PRO_SOU	RM_METPRO	NO_SEC_INT	SAISON	STATUT	UNDO	^
F	0	Point	0	00001	1	11202	P1128	PLAN_SOND	2014-06-10	COUNUM		EPC-02	2014		2	=
	1	Point	0	00001	2	11202	P1128	PLAN_SOND	2014-06-10	COUNUM		EPC-02	2014		2	
	2	Point	0	00001	3	11202	P1128	PLAN_SOND	2014-06-10	COUNUM		EPC-02	2014		2	
	3	Point	0	00001	4	11202	P1128	PLAN_SOND	2014-06-10	COUNUM		EPC-02	2014		2	
	4	Point	0	00001	5	11202	P1128	PLAN_SOND	2014-06-10	COUNUM		EPC-02	2014		2	
	5	Point	0	00001	6	11202	P1128	PLAN_SOND	2014-06-10	COUNUM		EPC-02	2014		2	
	6	Point	0	00001	7	11202	P1128	PLAN_SOND	2014-06-10	COUNUM		EPC-02	2014		2	
	7	Point	0	00001	8	11202	P1128	PLAN_SOND	2014-06-10	COUNUM		EPC-02	2014		2	
	8	Point	0	00001	9	11202	P1128	PLAN_SOND	2014-06-10	COUNUM		EPC-02	2014		2	
	9	Point	0	00001	10	11202	P1128	PLAN_SOND	2014-06-10	COUNUM		EPC-02	2014		2	
	10	Point	0	00001	11	11202	P1128	PLAN_SOND	2014-06-10	COUNUM		EPC-02	2014		2	
	11	Point	0	00001	12	11202	P1128	PLAN_SOND	2014-06-10	COUNUM		EPC-02	2014		2	
	12	Point	0	00001	13	11202	P1128	PLAN SOND	2014-06-10	COUNUM		EPC-02	2014		2	

3.1.2 Format de champ pour les numéros de placettes

Le type de champ pour les numéros de placettes peut être créé en format texte ou en format numérique en fonction des besoins et fonctionnalités utilisées.

Pour les utilisateurs des produits IPS et création de cartes pour la saisie d'inventaire dans un appareil Android, la structure du champ doit obligatoirement être en format texte (caractère). Il est donc conseillé d'utiliser un champ de type **Caractère** et d'utiliser le bouton « **Appliquer la structure IPS Inventaire** ».

3.1.3 Variable « Globale » ou « Polygone »

La « Variable globale » ou la « Variable polygone » est une façon d'inscrire des attributs automatique dans les champs créés par l'application.

La « Variable globale » est utilisée pour inscrire manuellement la valeur à stocker.

La « **Variable polygone** » doit contenir le nom du champ de la couche de polygones à utiliser pour copier les informations dans la nouvelle couche de points (placettes).

uche de placettes	Virées et perm	anentes		
Placettes		Longueur	Variable globale	Variable polygone
Unité d'échanti	llonage	-	-	
Ajouter	NO_UE	5	00001	NO_SECTEUR
Numéro de plac	cette			
✓ Ajouter	NO_PE	5	○ Numérique	> 1 = 00001
Unité d'aménag	gement			
V Ajouter	AIRE_COM	5	11202	NO_UAF
Type de placet	te			
V Ajouter	TY_PLACET	5	P1128	O TY_PLACET
Type de métho	de			
V Ajouter	MET_PROD	254	PLAN_SOND	MET_PROD
Date du produit	source			
V Ajouter	DT_PRO_SOU	10	© 2008-02-29	DT_PRO_SOU
Type de produi	t source			
Ajouter	PRO_SOU	10		PRO_SOU
Remarque				
V Ajouter	RM_METPROE	254	۲	© RM_METPROD
No Secteur				
Ajouter	NO_SEC_INT	15	00001	NO_SECT_IN
Saison				
V Ajouter	SAISON	4	2016	SAISON
Statut				
Ajouter	STATUT	50	0	STATUT
	0			
) Français	English		Appliquer la structure IPS Inventaire	

3.2 Onglet « Virées et permanentes »

Cet onglet permet de spécifier les noms des champs à utiliser ou à créer pour la couche de virées, la couche des placettes permanentes ou pour l'option **Annulation** disponible dans les opérations de création de placettes. **Tous les champs seront en format caractère.**

Il est possible de personnaliser les **noms des champs** et la **largeur** de ceux-ci lorsqu'une nouvelle couche est créée.

Nom des champs utilisés par la fonction « Création de virées »	GSF Sondage - Configuration Couche de placette Virées Virée Virée ViREE 5 Segment VIRSEG 5 PE Départ DE_NO_PE 5	PE Destination A_No_PE 5 Annulation Azimut AZIMUT 5 Placette Distance DISTANCE 5 Grille	Noms des champs à créer dans la couche de
Noms des champs utilisés par la fonction « Déplacement de placette permanente ».	Champs placette permanente Permanente PLT_NO_PRO	No virée PLT_NO_VIR No placette	NO_Placet
	Français	Appliquer la structure IPS Inventaire Appliquer la structure DendroDIF Enreg	istrer 🧿 Quitter

3.2.1 Section « Virées »

Cette section permet de spécifier les noms des champs à créer lorsque des virées seront générées par la fonction « **Création de virées** ». Cette fonction implique la création de lignes dans une nouvelle couche ou dans une couche de ligne existante. **Tous les champs sont en format caractère à l'exception des champs « Azimut » et « Distance » qui seront en format numérique**.

GSF Sondag	ge - Configurat cettes Virées e	ion t permanantes						<u> </u>
Virées Virée Segment PE Départ	VIREE VIRSEG DE_NO_PE	5 5 5	PE Destination Azimut Distance	A_No_PE AZIMUT DISTANCE	5 5 5	Annulation Placette Grille	UNDO UNDO	1
Champs pla Permanent	acette permanent te PLT_NO_P	RO	No virée	PLT_NO_VIR		No placette	PLT_NO_PL	T

Nom	Type de champ	Description
Virée	Texte	Contiens le numéro de virées générées par GSF Sondage
Segment	Texte	Identifie le numéro de virées et le numéro de segment
PE Départ	Texte	Spécifie le numéro de placette de départ
PE Destination	Texte	Spécifie le numéro de placette à destination
Azimut	Numérique	Spécifie le degré du vrai Nord
Distance	Numérique	Distance calculée entre deux points (placettes)

rees1 X										
FID	•	Shape *	ld	VIREE	VIRSEG	DE_NO_PE	A_No_PE	AZIMUT	DISTANCE	
	0	Polyligne	0	1	1-1	1	2	90	100	
	1	Polyligne	0	2	2-1	3	4	90	200	
	2	Polyligne	0	2	2-2	4	5	90	100	
	3 I	Polyligne	0	2	2-3	5	6	90	100	
	4 I	Polyligne	0	3	3-1	9	10	90	100	
	5 I	Polyligne	0	3	3-2	10	11	90	100	
	6 I	Polyligne	0	4	4-1	15	14	0	100	
	7	Polyligne	0	5	5-1	16	17	90	100	
	8 I	Polyligne	0	5	5-2	17	18	90	100	
-								·I	/	

3.2.2 Section « Annulation »

La section « **Annulation** » contient les noms des champs à créer dans la couche de placettes et dans la couche de grilles lorsque l'option d'annulation est activée dans les opérations de création de placettes et de grilles. Si les grilles sont en format graphique, elles seront également supprimées lors de l'annulation. Les deux champs sont en format texte et seulement le nom peut être modifié.

Couche de plac	ge - Configuration cettes Virées et p	n ermanantes					×
Virées Virée Segment PE Départ	VIREE VIRSEG DE_NO_PE	5 5 5	PE Destination Azimut Distance	A_No_PE AZIMUT DISTANCE	5 5 5	Annulation Placette Grille	UNDO 1 UNDO 1
Champs pla Permanent	acette permanente te PLT_NO_PRO		No virée	PLT_NO_VIR		No placette	PLT_NO_PLT

Nom	Structure	Description
Placette	Texte, 3	Champ d'annulation pour la couche de points
Grille	Texte, 3	Champ d'annulation pour la couche de lignes

Table	2									Π×
°	크 - 1월 - 1 월 1월 1월 1월 18월 18월 18월 18월 18월 18월 18									
PE1										×
\square	FID	Shape	NO_UE	NO_PLACET	NO_UAF	TY_PLACET	MET_PROD	SAISON	UNDO	^
	0	Point	00001	1	11202	P1128	PLAN_SOND	2013	1	=
	1	Point	00001	2	11202	P1128	PLAN_SOND	2013	1	
	2	Point	00001	3	11202	P1128	PLAN_SOND	2013	1	
	3	Point	00001	4	11202	P1128	PLAN_SOND	2013	1	
	4	Point	00001	5	11202	P1128	PLAN_SOND	2013	1	
	5	Point	00001	6	11202	P1128	PLAN_SOND	2013	1	
	6	Point	00001	7	11202	P1128	PLAN_SOND	2013	1	
	7	Point	00001	8	11202	P1128	PLAN_SOND	2013	1	
	8	Point	00001	9	11202	P1128	PLAN_SOND	2013	1	
	9	Point	00001	10	11202	P1128	PLAN_SOND	2013	1	
	10	Point	00001	11	11202	P1128	PLAN_SOND	2013	1	
	11	Point	00001	12	11202	P1128	PLAN_SOND	2013	1	
	12	Point	00001	13	11202	P1128	PLAN_SOND	2013	1	
	13	Point	00001	14	11202	P1128	PLAN_SOND	2013	1	
	14	Point	00001	15	11202	P1128	PLAN_SOND	2013	1	
	15	Point	00001	16	11202	P1128	PLAN_SOND	2013	1	
	. 40	<u> </u>		47	44000	DUID	DI ANI AOND	0040		
H.	4	0 > >1	0 0	sur 136 sélectionnés)						
PE1	J									

3.2.3 Section « Champs Placette Permanente »

La section **Champs Placette Permanente** permet de définir les noms des champs utilisés pour la fonction « Déplacement de placette permanente » pour la création de placettes permanentes.

Couche de plac	ge - Configuration cettes Virées et	on permanantes						
Virées Virée Segment PE Départ	VIREE VIRSEG DE_NO_PE	5 5	PE Destination Azimut Distance	A_No_PE AZIMUT DISTANCE	5 5 5	Annulation Placette Grille	UNDO UNDO	1
Champs pla Permanen	acette permanente te PLT_NO_PR	0	No virée	PLT_NO_VIR]	No placette	PLT_NO_PLT	

Nom	Structure	Description
Permanente	Texte, 3	Identifie le numéro de projet
No Virée	Texte, 3	Identifie le numéro de virée
No placette	Texte,	Identifie le numéro de placette
4 PLAN DE SONDAGE

La fonction « **Plan de sondage** » est l'interface principale de l'application GSF Sondage. Elle permet de créer une couche de placettes, de spécifier la méthode d'échantillonnage, les paramètres géométriques et de définir les options pour la création de grilles associées aux placettes.



4.1 Section « Paramètres des polygones »

La première étape est de sélectionner la couche de polygones a utilisée pour créer des placettes. Si la création de placettes doit être appliquée uniquement sur les polygones sélectionnés, l'option « Sur la sélection » devra être activée.

Par défaut, la fonction crée le nombre de placettes par polygone à moins d'activer l'option « Regroupement sur ».

Les options « Regroupement sur » et « Pas de limite interne » sont expliquées dans les pages suivantes.

Couche des placettes PE1 Image: Couche des placettes Image: Couche des placettes Image: Couche des placettes Image: Couche des placettes 	Paramètres des polygones Couche EPC Regroupement sur NO SECTEUR
Méthode à utiliser Équidistance automatique avec nbr placettes prédéterminé	V Sur la sélection 12/60 Pas de limite interne (polygones contigus)
Numérotation des placettes Appliquer la renumérotation après l'ajout des placettes Bi-directionnelle Toutes les placettes de la couche Début Incrémenter de	Paramètres de la grille Paramètres de la grille Ajouter la grille en graphique dans la vue Ajouter la grille dans une couche :
Paramètres géométriques Espacement en X 50 Angle 45 Espacement en Y 50 Largeur de la bande à exclure en bordure des polygones 0 mètres	Statut En attente.
L'ustance minimum entre 2 placettes 50 mètre(s) Une placette par 4 hectare(s) Arrondir à l'entier supérieur Z5 placette(s) par polygone Nombre minimum de placettes par polygone 1 Nombre maximum d'itérations 300 Lignorer les polygones avec une superficie < hectare(s) Majoration 10% (EVAOR) Arrondir les variables N1 et N2 (EVAOR)	Numéro de UE 00001 Option d'annulation Activer Identifiant à ajouter->1 Annuler Quitter Quitter

4.1.1 Regroupement sur

L'option « **Regroupement sur** » devient accessible pour les méthodes IMLNU, EVAOR, Systématique avec équidistances variables et Équidistance automatique avec nombre de placettes prédéterminé.

Cette option permet d'attribuer le nombre de placettes sur un regroupement de polygones. Ce regroupement est défini par les valeurs uniques du champ sélectionné dans le menu déroulant. Les polygones ayant le même attribut sont considérés comme fusionnés. Si l'option est désactivée, le nombre de placettes est attribué à chacun des polygones.

L'exemple ci-dessous illustre quatre polygones ayant deux numéros de secteur d'intervention différent.

- « **Regroupement sur** » activé, les dix placettes sont réparties sur l'ensemble des polygones ayant la même valeur d'attribut.
- « Regroupement sur » désactivé, les dix placettes sont créées pour chacun des polygones.



Couche des placettes	Paramètres des polygones
PE3 🔹 🗸	
Véthode à utiliser	Regroupement sur NO_SECTEUR
Équidistance automatique avec nbr placettes prédéterminé	Pas de limite interne (polygones contigus)
Numérotation des placettes	Paramètres de la grille
Appliquer la renumérotation après l'ajout des placettes Bi dissectionnelle	Ajouter la grille en graphique dans la vue
Toutes les placettes de la couche O Nord-Suc	Ajouter la grille dans une couche :
Début 86 Incrémenter de 1	Grilles2 🔹
Paramètres géométriques	Statut
Espacement en X 50 Angle 45	En attente.
Espacement en Y 50	
*Largeur de la bande à exclure en bordure des polygones () mètres	s
★ Distance minimum entre 2 placettes 50 mètre(s)	
Une placette par 4 hectare(s) 🗸 Arrondir à l'entier supérieu	Numéro de UE
+ 10 placette(s) par polygope	
Nombre minimum de placettes par polygone	Option d'annulation
k Nombre maximum d'itérations	Identifiant à ajouter->2
	Annuler 1 Exécuter
* ignorer les polygones avec une superficie < hectare(s)	

4.1.2 Pas de limite interne

L'option « **Pas de limite interne** » est disponible pour la majorité des méthodes d'échantillonnages à l'exception de la méthode IMLNU, EVAOR et Systématique avec équidistances variables et s'applique uniquement pour les polygones contigus.

Lorsque l'option est activée, les polygones adjacents sont fusionnés (en mémoire seulement) afin de permettre de positionner des placettes à la limite de deux polygones. La « Largeur de la bande à exclure en bordure des polygones » spécifiée dans les paramètres géométriques est appliquée uniquement en bordure extérieure.



Couche des placettes	Paramètres des polygones
PE3 •	
Méthode à utiliser	Regroupement sur NO_IENANI
Équidistance automatique avec nbr placettes prédéterminé	 ✓ Sur la selection 2/63 ✓ Pas de limite interne (polygones contigus)
Numérotation des placettes	Paramètres de la grille
Appliquer la renumerotation après l'ajout des placettes I est-Ouest Bi-directionnelle	Ajouter la grille en graphique dans la vue
Toutes les placettes de la couche 🔘 Nord-Sud	
Début 1 Incrémenter de 1	
Paramètres géométriques Espacement en X 50 Angle 45 Espacement en X 50	Statut En attente.
* Largeur de la bande à exclure en bordure des polygones 30 mètres	
★ Distance minimum entre 2 placettes 50 mètre(s)	
Une placette par 4 hectare(s) 📝 Arrondir à l'entier supérieur	Numéro de UE
★ 50 placette(s) par polygone	Option d'annulation
Nombre minimum de placettes par polygone 1	Activer
★ Nombre maximum d'itérations 300	Identifiant à ajouter->1
★ Ignorer les polygones avec une superficie < hectare(s)	Annuler 🖍 🗸 🗸

4.2 Section « Couches des placettes »

La section « **Couche des placettes** » contient la liste de toutes les couches de points présentes dans le bloc de données actif. Le menu déroulant permet de sélectionner la couche où les placettes seront créées tandis que le bouton en losange permettra de créer une nouvelle couche.

Si une nouvelle couche est générée à partir de cette section, celle-ci contiendra tous les champs activés dans le menu « **Configuration** » à l'onglet « Couche de placettes ».

Si la couche contient des entités, l'application vérifie le dernier numéro de placette attribué dans le champ indiqué dans la configuration et incrémente ce dernier dans la section « Numérotation des placettes ».

Le nom et la structure du champ contenant les numéros de placette sont définis dans le menu « **Configuration** ».

Couche des placettes PE1	Paramètres des polygones Couche EPC Rearourpement sur NO SECTEUR
Méthode à utiliser Équidistance automatique avec nbr placettes prédéterminé 🔹 💌	Sur la sélection 60/60 ✓ Pas de limite interne (polygones contigus)
Numérotation des placettes Appliquer la renumérotation après l'ajout des placettes Bi-directionnelle Toutes les placettes de la couche Début 1	Paramètres de la grille Ajouter la grille en graphique dans la vue Ajouter la grille dans une couche : Grille 1
Paramètres géométriques Espacement en X 100 Angle 45 Espacement en Y 100 Largeur de la bande à exclure en bordure des polygones 10 mètres Distance printement 2 elevation 100 mètres	Statut En attente.
★ Distance minimum entre 2 placettes 100 metre(s) Une placette par 4 hectare(s) ✓ Arrondir à l'entier supérieur ★ 25 placette(s) par polygone Nombre minimum de placettes par polygone 1 ★ Nombre maximum d'itérations 300 ★ Ignorer les polygones avec une superficie < hectare(s) Maioration 10% (EVAOR)	Numéro de UE 00001 Option d'annulation Activer Identifiant à ajouter->1 Exécute Courter

4.3 Section « Méthode à utiliser »

Cette section permet de sélectionner la méthode d'échantillonnage à utiliser pour générer les placettes. Elle est directement reliée à la section « Paramètres géométriques ».

L'application contient dix méthodes distinctes pour créer les placettes. Certaines méthodes possèdent des caractéristiques similaires, mais diffèrent quant au résultat de la disposition des placettes.

Les sections suivantes présentent un sommaire et une description plus détaillée de ces méthodes.

GSF Sondage - Création de placettes	×
Couche des placettes PE1	Paramètres des polygones Couche EPC Rearrainement aur NO SECTEUR
Méthode à utiliser Équidistance automatique avec nbr placettes prédéterminé 🔹	Sur la sélection 60/60 Pas de limite interne (polygones contigus)
Numérotation des placettes Image: Appliquer la renumérotation après l'ajout des placettes Image: Bi-directionnelle Image: Toutes les placettes de la couche Début 1 Incrémenter de	Paranètres de la grille Ajourer la grille en graphique dans la vue Ajouter la grille dans une couche : Grille 1
Paramètres géométriques Espacement en X 100 Angle 45 Espacement en Y 100 * Largeur de la bande à exclure en bordure des polygones 10 mètres 100	Statut En attente.
Une placette par 4 hectare(s) Arrondir à l'entier supérieur 25 placette(s) par polygone Nombre minimum de placettes par polygone 1 Nombre maximum d'itérations 300 I gnorer les polygones avec une superficie < hectare(s) Majoration 10% (EVAOR) Arrondir les variables N1 et N2 (EVAOR)	Numéro de UE 00001 Option d'annulation Activer Identifiant à ajouter-> 1 Annuler Q Quitter Q Quitter

4.3.1 Description sommaire des méthodes

Le tableau ci-dessous présente une description sommaire des différentes méthodes disponibles dans la section « **Méthodes à utiliser** ».

Méthodes d'échantillonnage	Description
Équidistance automatique avec nombre de placettes prédéterminées	Nombre de placettes fixe par polygone ou par regroupement avec une équidistance en X et Y calculée par la fonction
Grille rectangulaire	Placettes équidistantes en X et Y
Répartition aléatoire	1 placette par un nombre d'hectares spécifique
Répartition aléatoire sur grille	1 placette par X ha avec équidistantes définies en X et Y
Fixe	Nombre de placettes fixe par polygone
Fixe sur grille	Nombre de placettes fixes par polygone avec équidistance définies en X et Y
Grille avec angle	Placettes équidistantes en X et Y, orientées selon un azimut donné
IMLNU	Placettes déterminées selon la méthode définie pour l'Inventaire de la Matière Ligneuse Non Utilisée
EVAOR	Placettes déterminées selon la méthode définie pour l'inventaire de l'Estimation des Volumes de bois Affectés par les Opérations de Récolte
Systématiques avec équidistances variables	Nombre de placettes et équidistances en X et Y variables déterminées en fonction de la superficie du polygone ou regroupement. Cette méthode fait référence au tableau du MFFP pour les grappes.

Couche des placettes	Paramètres des polygones Couche EPC 💌
Méthode à utiliser Équidistance automatique avec nbr placettes prédéterminé	Regroupement sur NO_SECTEUR NO_SECTEUR Sur la sélection 60/60 Pas de limite interne (polyagones contigus)
Grille rectangulaire Répartition aléatoire (1 placette par X ha) Répartition aléatoire sur grille (1 placette par X ha) Répartition aléatoire sur grille (1 placette par X ha) Répartition aléatoire sur grille (1 placette par X ha) Fixe sur grille (nbr placettes / polygone) Grille avec angle IMLNU EVAOR Systématique avec équidistances variables (Grappes) Equidistance automatique avec nbr placettes prédéterminé rarametres geomentques Espacement en X 100 Angle 45 Espacement en Y 100 ★ Largeur de la bande à exclure en bordure des polygones 10 mètres	Paramètres de la grille Ajouter la grille en graphique dans la vue Ajouter la grille dans une couche : Grille 1 Statut En attente.
* Distance minimum entre 2 placettes 100 mètre(s) Une placette par 4 hectare(s) Arrondir à l'entier supérieur * 25 placette(s) par polygone Nombre minimum de placettes par polygone 1 * Nombre maximum d'itérations 300 * Ignorer les polygones avec une superficie < hectare(s) Majoration 10% (EVAOR) Arrondir les variables N1 et N2 (EVAOR)	Numéro de UE 00001 Option d'annulation V Activer Identifiant à ajouter->1 Annuler

4.3.2 Équidistance automatique avec nombre de placettes prédéterminé

Cette méthode est disponible depuis la version GSF Sondage 10.0.3. Elle positionne les placettes de façon équidistante à chaque intersection des lignes horizontales et verticales.

Comparativement à la méthode « Grille rectangulaire » qui positionne les placettes sur une équidistance définie par l'usager, cette nouvelle méthode calcule automatiquement l'équidistance en X et Y nécessaire pour obtenir le nombre exact de placettes spécifiées. Cette méthode exécute plus rapidement le positionnement des placettes même si le calcul de l'équidistance diffère entre chaque polygone.

Par défaut, la méthode attribue le nombre de placettes spécifiées dans la section « Paramètres géométriques » à chaque polygone ce qui résulte un calcul d'équidistance différent par polygone.

L'option « **Regroupement sur** » disponible dans la section « Paramètres des polygones » permettra d'attribuer le nombre de placettes selon les valeurs uniques d'un champ. Les placettes des polygones ayant les mêmes valeurs auront la même équidistance en X et Y.

La distance minimum entre deux placettes peut empêcher d'atteindre le nombre de placettes spécifiées.

Les autres paramètres disponibles pour cette méthode sont expliqués à la section 4.4 à la page 55.



GSF Sondage - Création de placettes	×
Couche des placettes	Paramètres des polygones Couche EPC Regroupement aur NO SECTEUR
Méthode à utiliser Équidistance automatique avec nbr placettes prédéterminé	Regroupement sur NO_SECTEUR
Numérotation des placettes	Paramètres de la grille Ajouter la grille en graphique dans la vue Ajouter la grille dans une couche : Grille 1
Paramètres géométriques Espacement en X 50 Angle 45 Espacement en Y 50 + Largeur de la bande à exclure en bordure des polygones 10	Statut En attente.
	Numéro de UE 00001 Option d'annulation Activer Identifiant à ajouter-> 1 Annuler Quitter Quitter

4.3.3 Grille rectangulaire

Cette méthode positionne les placettes de façon équidistante et orientée dans un système cartésien. Les placettes sont créées à chaque intersection des lignes horizontales et verticales. La méthode conserve la même équidistance en X et Y pour l'ensemble des polygones de la couche.

Le paramètre « **Distance minimum entre deux placettes** » sera appliqué si la distance est supérieure à l'équidistance spécifiée. Si la distance minimum est inférieure à l'équidistance, les placettes seront créées en fonction de l'équidistance définie. Ce paramètre est inactif actuellement.



GSF Sondage - Création de placettes	
Couche des placettes PE1 Image: Couche des placettes Image: Couche des placettes Image: Couche des placettes Image: Couche des placettes 	Paramètres des polygones Couche EPC
Méthode à utiliser Grille rectangulaire	Sur la sélection 60/60 Pas de limite interne (polygones contigus)
Numérotation des placettes Appliquer la renumérotation après l'ajout des placettes	Paramètres de la grille Ajouter la grille en graphique dans la vue Ajouter la grille dans une couche : Grille1 Statut
Espacement en X 100 Angle 45 An	En attente.
Une placette par [4] nectare(s) I Arrondur a Lentier superieur [25] placette(s) par polygone Nombre minimum de placettes par polygone [1] Nombre maximum d'itérations [300] Ignorer les polygones avec une superficie < hectare(s) Majoration 10% (EVAOR) Arrondir les variables N1 et N2 (EVAOR)	Option d'annulation V Activer Identifiant à ajouter-> 1 Annuler

4.3.4 Répartition aléatoire (1 placette par X ha)

Cette méthode positionne les placettes aléatoirement sans utiliser une grille et se base sur le nombre de superficies spécifiées dans la section « **Une placette par X hectare(s)** » pour déterminer le nombre de placettes à créer par polygone.

Le paramètre « **Distance minimum entre deux placettes** » est important puisqu'il détermine l'espacement minimum à appliquer entre les placettes.

L'option « Arrondir à l'entier supérieur » permet de ramener la superficie à un nombre entier.

Certains paramètres peuvent rendre impossible l'établissement de toutes les placettes à l'intérieur d'un polygone, dû à sa forme et à sa superficie. Dans l'éventualité d'un insuccès pour établir le nombre de placettes dans un polygone, GSF Sondage en informera l'utilisateur à la fin du traitement.



GSF Sondage - Création de placettes	. . .
Couche des placettes PE1	Paramètres des polygones Couche EPC
Méthode à utiliser Répartition aléatoire (1 placette par X ha)	Regroupement sur NO_SECTEUR VO
Numérotation des placettes Appliquer la renumérotation après l'ajout des placettes Bi-directionnelle Toutes les placettes de la couche Nord-Sud Début 1 Incrémenter de 1	Paramètres de la grille Ajouter la grille en graphique dans la vue Ajouter la grille dans une couche : Grille1
Paramètres géométriques Espacement en X 100 Angle 45 Espacement en Y 100	Statut En attente.
A Une placette par 4 hectare(s) * Arrondir à l'entier supérieur 25 placette(s) par polygone Nombre minimum de placettes par polygone 1 Nombre maximum d'itérations 300 Ignorer les polygones avec une superficie < hectare(s) Majoration 10% (EVAOR) Arrondir les variables N1 et N2 (EVAOR)	Numéro de UE 00001 Option d'annulation Activer Identifiant à ajouter->1 Annuler Q Quitter Quitter

4.3.5 Répartition aléatoire sur grille

Cette méthode est similaire à la méthode « Répartition aléatoire », mais utilise une grille équidistante en X et Y pour établir les placettes. Les placettes seront positionnées aléatoirement sur la grille et le nombre de superficies spécifiées dans la section « **Une placette par X hectare(s)** » détermine le nombre de placettes à créer par polygone.

Il est très important de bien définir la largeur de la bande à exclure, la distance minimum entre deux placettes et le nombre d'itérations. Ces paramètres peuvent rendre impossible l'établissement de toutes les placettes à l'intérieur d'un polygone, dû à sa forme et à sa superficie. Dans l'éventualité d'un insuccès pour établir le nombre de placettes dans un polygone, GSF Sondage en informera l'utilisateur à la fin du traitement.





4.3.6 Fixe

Cette méthode permet de créer un nombre fixe de placettes par polygone. Les placettes seront positionnées aléatoirement à l'intérieur de chaque polygone. Le nombre de placettes doit être inscrit dans la section « X **placettes par polygone** ».

La **Distance minimale entre deux** placettes et la Largeur de la bande à exclure en bordure des polygones sont des paramètres qui peuvent rendre impossible l'établissement de toutes les placettes à l'intérieur d'un polygone, dû à sa forme et à sa superficie. Dans l'éventualité d'un insuccès pour établir le nombre de placettes dans un polygone, GSF Sondage en informera l'utilisateur à la fin du traitement.



Couche des placettes PE1 Image: Couche des placettes Image: Couche des placettes Image: Couche des placettes Image: Couche des placettes 	Paramètres des polygones Couche EPC Regroupement sur NO SECTEUR
Méthode à utiliser Fixe (nbr placettes / polygone)	✓ Sur la sélection 5/60 □ Pas de limite interne (polygones contigus)
Numérotation des placettes Appliquer la renumérotation après l'ajout des placettes Bi-directionnelle Toutes les placettes de la couche Début Incrémenter de	Paramètres de la grille ☐ Ajouter la grille en graphique dans la vue ☑ Ajouter la grille dans une couche : Grille1
Paramètres géométriques Espacement en X 100 Angle 45 Espacement en Y 100 ★Largeur de la bande à exclure en bordure des polygones 10 mètres	Statut En attente.
Arrondir à l'entier supérieur Arrondir les variables N1 et N2 (EVAOR)	Numéro de UE 00001 Option d'annulation Activer Identifiant à ajouter->1 Annuler

4.3.7 Fixe sur grille

Cette méthode permet de créer un nombre fixe de placettes par polygone, placées aléatoirement, mais sur une grille équidistante en X et Y. Les placettes seront positionnées aléatoirement à l'intérieur du polygone sur une grille définie par l'utilisateur et répondront aux paramètres géométriques spécifiés.

L'Espacement en X et Y, la Distance minimale entre deux placettes et la Largeur de la bande à exclure en bordure des polygones sont des paramètres qui peuvent rendre impossible l'établissement de toutes les placettes à l'intérieur d'un polygone, dû à sa forme et à sa superficie. Dans l'éventualité d'un insuccès pour établir le nombre de placettes dans un polygone, GSF Sondage en informera l'utilisateur à la fin du traitement.



Couche des placettes PE1 Image: A state of the state	Paramètres des polygones Couche EPC
Méthode à utiliser Fixe sur grille (nbr placettes / polygone)	Regroupement sur NO_SECTEUR ✓ Sur la sélection 5/60 Pas de limite interne (polygones contigus)
Numérotation des placettes Appliquer la renumérotation après l'ajout des placettes Bi-directionnelle Toutes les placettes de la couche Nord-Sud Début 1	Paramètres de la grille ☐ Ajouter la grille en graphique dans la vue ☑ Ajouter la grille dans une couche : Grille1
Paramètres géométriques ★ Espacement en X 100 Angle 45 ★ Espacement en Y 100 ★ Largeur de la bande à exclure en bordure des polygones 10 mètres ★ Distance minimum entre 2 placettes 100 mètre(c)	Statut Terminé.
Vistance minimum entre 2 pracettes 100 metre(s) Une placette par 4 hectare(s) Arrondir à l'entier supérieur I5 placette(s) par polygone Nombre minimum de placettes par polygone 1 Nombre maximum d'itérations 300 Ignorer les polygones avec une superficie < hectare(s) Majoration 10% (EVAOR) Arrondir les variables N1 et N2 (EVAOR)	Numéro de UE 00001 Option d'annulation Activer Identifiant à ajouter->1 Annuler Quitter Quitter

4.3.8 Grille avec angle

Cette méthode est similaire à la méthode « Grille rectangulaire ». Elle permet de positionner les placettes de façon équidistante et orientée dans un système cartésien en appliquant un angle à la grille.

Les placettes sont créées à chaque intersection des lignes horizontales et verticales. La méthode conserve la même équidistance en X et Y pour l'ensemble des polygones de la couche.

La section « **Angle** » permet de spécifier l'angle à appliquer à la grille.



Couche des placettes PE1	Paramètres des polygones Couche EPC -
Méthode à utiliser Grille avec angle	Regroupement sur NO_SECTEUR Image: Sur la sélection 5/60 Image: Pas de limite interne (polygones contigus)
Numérotation des placettes Appliquer la renumérotation après l'ajout des placettes Bi-directionnelle Toutes les placettes de la couche Nord-Sud Minipage de la couche Début 1 Incrémenter de 1 1	Paramètres de la grille Ajouter la grille en graphique dans la vue Ajouter la grille dans une couche : Grille 1
Paramètres géométriques	Statut En attente.
Listance minimum entre 2 placettes 50 mètre(s) Une placette par 4 hectare(s) Arrondir à l'entier supérieur Sombre minimum de placettes par polygone Nombre maximum d'itérations 300 Ignorer les polygones avec une superficie < hectare(s) Majoration 10% (EVAOR) Arrondir les variables N1 et N2 (EVAOR)	Numéro de UE 00001 Option d'annulation Activer Identifiant à ajouter->1 Annuler Q Quitte

4.3.9 IMLNU (Inventaire de la Matière Ligneuse Non Utilisée)

Cette méthode permet de créer des placettes pour l'inventaire de la matière ligneuse laissée sur les parterres de coupe. Aucun paramètre n'a besoin d'être spécifié lors de l'utilisation de cette méthode, car le nombre de placettes et leur distribution sont définis selon les normes du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).

Ce type d'inventaire nécessite dans la table d'attributs de la couche de polygones, un champ représentant le **numéro de secteur d'intervention**, car les formules utilisées sont basées sur cette unité.

L'option « **Regroupement** » doit être activée si plusieurs polygones comportent le même numéro de secteur d'intervention. Si aucun regroupement n'est spécifié, le traitement effectue le calcul en considérant que chaque polygone représente un secteur d'intervention.

L'établissement des placettes utilise les formules indiquées ci-dessous. La première formule détermine le nombre de placettes à générer par superficie de secteur d'intervention et la deuxième formule permet de calculer l'équidistance en X et Y entre les placettes.

Calcul du nombre de placettes	Équidistance X et Y entre les placettes
$N = 5 + 3\sqrt{A}$	$D = \sqrt{A}/N$
N = nombre de placettes à installer A = superficie de l'unité d'échantillonnage (ha)	D = équidistance entre les virées et PE A = superficie de l'unité d'échantillonnage (ha) N = nombre de placettes à installer

Selon la forme des polygones, il peut arriver qu'une placette soit impossible à placer. Dans ce cas, une étiquette est ajoutée dans les polygones concernés.



4.3.10 EVAOR (Estimation du Volume Affecté par les Opérations de Récolte)

Cette méthode permet de créer des placettes pour l'inventaire du volume affecté par les opérations de récolte. Le nombre de placettes et leur distribution sont définis selon les normes du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).

Ce type d'inventaire nécessite dans la table d'attributs de la couche de polygones, un champ représentant le **numéro de secteur d'intervention**, car les formules utilisées sont basées sur cette unité.

L'option « **Regroupement** » doit être activée si plusieurs polygones comportent le même numéro de secteur d'intervention. Si aucun regroupement n'est spécifié, le traitement effectue le calcul en considérant que chaque polygone représente un secteur d'intervention.

L'établissement des placettes utilise la formule indiquée ci-dessous.





GSF Sondage - Création de placettes	×
Couche des placettes PE1 	Paramètres des polygones Couche EPC
Méthode à utiliser EVAOR Numérotation des placettes Appliquer la renumérotation après l'ajout des placettes Pi-directionnelle Toutes les placettes de la couche Début Incrémenter de	Regroupement sur <u>NO_SECTEUR</u> Sur la sélection 5/60 Pas de limite interne (polygones contigus) Paramètres de la grille Ajouter la grille en graphique dans la vue Ajouter la grille dans une couche : Grille
Paramètres géométriques	Statut En attente.
15 placette(s) par polygone Nombre minimum de placettes par polygone 1 Nombre maximum d'itérations 300 Ignorer les polygones avec une superficie < hectare(s)	Option d'annulation Ø Activer Identifiant à ajouter->1 Annuler Ø Exécuter Ø Quitter

4.3.11 Systématiques avec équidistance variable (Grappes)

Cette méthode permet de créer un nombre variable de placettes-échantillons en fonction de la superficie du polygone ou du secteur d'intervention afin de répondre à une norme du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).

Le tableau ci-contre, tiré des méthodes d'échantillonnage indique le nombre de placettes requises en fonction de la superficie du secteur.

L'équidistance entre les placettes se calcule par la racine carrée de la superficie divisée par le nombre de placettes. Cette superficie est par la suite arrondie au plus petit chiffre entier multiple de 5.

Superficie traitée (ha)	Nombre de placettes- échantillons
Moins de 2	8
2 à 3.9	10
4 à 5.9	12
6 à 7.9	14
8 à 11.9	16
12 à 15.9	18
16 à 20	20
20 à 250	50
Plus de 250	50 avec un avertissement



L'option « **Regroupement** » doit être activée si plusieurs polygones comportent le même numéro de secteur d'intervention. Si aucun regroupement n'est spécifié, le traitement effectue le calcul en considérant que chaque polygone représente un secteur d'intervention.

Couche des placettes PE1	Paramètres des polygones Couche EPC
Méthode à utiliser Systématique avec équidistances variables (Grappes)	✓ Regroupement sur NO_SECTEUR ▼ ✓ Sur la sélection 5/60 Pas de limite interne (polygones contigus)
Numérotation des placettes Appliquer la renumérotation après l'ajout des placettes Ø Est-Ouest Ø Est-Ouest Ø Nord-Sud Image: Début image: D	Paramètres de la grille Ajouter la grille en graphique dans la vue Ajouter la grille dans une couche : Grille
Paramètres géométriques ★ Espacement en X 50 ★ Espacement en Y 50 ★ Largeur de la bande à exclure en bordure des polygones 10	Statut En attente.
★ Distance minimum entre 2 placettes 50 mètre(s) Une placette par 4 hectare(s) √ Arrondir à l'entier supérieur	Numéro de UE
15 placette(s) par polygone Nombre minimum de placettes par polygone 1 Nombre maximum d'itérations 300 Ignorer les polygones avec une superficie < hectare(s)	Option d'annulation V Activer Identifiant à ajouter->1 Annuler

4.4 Section « Paramètres géométriques »

La section « Paramètres géométriques » permet de définir les règles géométriques à appliquer pour positionner les placettes de la méthode d'échantillonnage sélectionnée à la section « Méthode à utiliser ».

Les paramètres identifiés par une étoile rouge sont obligatoires. Selon les paramètres définis et les géométries des polygones utilisés, il se peut que le nombre de placettes nécessaires ne soit pas atteint lors de l'établissement de placettes.

Couche des placettes	Paramètres des polygones
PE1 🔹	Couche EPC -
	Regroupement sur NO_SECTEUR -
Méthode à utiliser	Sur la sélection 5/60
Équidistance automatique avec nbr placettes prédéterminé 🔹 🔻	Pas de limite interne (polygones contigus)
Numérotation des placettes	Paramètres de la grille
 Appliquer la renumérotation après l'ajout des placettes Bi-directionnelle 	Ajouter la grille en graphique dans la vue
Toutes les placettes de la couche Nord-Sud	Ajouter la grille dans une couche :
Début 1 Incrémenter de 1	Grille 🔹
Paramètres géométriques	Statut
Espacement en X 50 Angle 45	En attente.
Espacement en Y 50	
★Largeur de la bande à exclure en bordure des polygones 10 mètres	
★ Distance minimum entre 2 placettes 50 mètre(s)	
Une placette par 4 hectare(s) 🗸 Arrondir à l'entier supérieur	Numéro de UE
★ 15 placette(s) par polygone	Ontion d'annulation
Nombre minimum de placettes par polygone 1	Activer
* Nombre maximum d'itérations 300	Identifiant à ajouter->1
★ lanorer les polygones avec une superficie < hectare(s)	Annuler 🖍 🗸 Exécute

4.4.1 Espacement en X et Y

Ce paramètre permet de définir l'équidistance de la grille dont les valeurs correspondent, pour certaines méthodes, à la distance entre les placettes.

4.4.2 Angle

Ce paramètre est utilisé pour la méthode d'échantillonnage « **Grille avec angle** » et s'applique pour la création des placettes et de la grille.

4.4.3 Largeur de la bande à exclure en bordure des polygones

Ce paramètre permet d'exclure les placettes trop près de la bordure d'un polygone. Il s'applique également lorsque les polygones sont adjacents et que l'option « Pas de limite interne » est désactivée.

4.4.4 Distance minimum entre deux placettes

Ce paramètre spécifie la distance minimum tolérée entre deux placettes.

4.4.5 Une placette par « X » nombres d'hectares

Ce paramètre est disponible uniquement pour les méthodes d'échantillonnage « Répartition aléatoire » et « Répartition aléatoire sur grille ». Elle permet d'identifier le nombre d'hectares à couvrir pour une placette.

4.4.6 Nombre de placettes par polygone

Ce paramètre permet de définir le nombre de placettes par polygone et non pour un groupe de polygones. L'option « Regroupement sur » doit être utilisée pour appliquer le nombre de placettes spécifiées pour un groupe de polygones, et ce, en fonction des valeurs uniques du champ sélectionné.

4.4.7 Nombre minimum de placettes par polygone

Ce paramètre est disponible lors de la création de placettes selon les méthodes d'échantillonnages « **Répartition aléatoire** » et « **Répartition aléatoire sur grille** ».

GSF Sondage - Création de placettes	
Couche des placettes PE1 Méthode à utiliser Équidistance automatique avec nbr placettes prédéterminé 	Paramètres des polygones Couche EPC Regroupement sur NO_SECTEUR Sur la sélection 5/60 Pas de limite interne (polygones contigus) Paramètres de la grille Ajouter la grille en graphique dans la vue Ajouter la grille dans une couche : Grille
Paramètres géométriques Espacement en X 50 Angle 45 Espacement en Y 50 * Largeur de la bande à exclure en bordure des polygones 10 mètres * Distance minimum entre 2 placettes 50 mètre(s) Une placette par 4 hectare(s) ✓ Arrondir à l'entier supérieur * 15 placette(s) par polygone Nombre minimum de placettes par polygone 1 . * Nombre maximum d'itérations 300 . . hectare(s) Majoration 10% (EVAOR) Arrondir les variables N1 et N2 (EVAOR) .	Statut En attente.

4.4.8 Nombre maximum d'itérations

Ce paramètre est disponible lors de la création de placettes selon les méthodes d'échantillonnage « **Fixe** », « **Aléatoire** » et « **Équidistance automatique** ». L'algorithme de traitement génère des coordonnées X et Y afin de créer une placette à l'intérieur du polygone. Les valeurs minimum et maximum des X et Y correspondent à l'étendue du polygone traité. Chaque point créé est évalué selon la distance minimum aux placettes existantes et selon la bordure du polygone. Advenant le cas où le point évalué ne répond pas au critère, alors une deuxième itération est effectuée avec de nouvelles coordonnées X et Y obtenu au hasard. La valeur spécifiée dans les paramètres permet de limiter ce nombre d'itérations, dans les cas où le nombre de placettes à créer ne peut être atteint.

4.4.9 Ignorer les polygones avec une superficie plus petite

Ce paramètre est disponible uniquement pour la méthode d'échantillonnage « Équidistance automatique ». Aucune placette ne sera créée dans les polygones ayant une superficie inférieure à celle indiquée.

4.4.10 Majoration 10 % EVAOR

Cette option est disponible lors de la création de placettes selon la méthode de « EVAOR ».

4.4.11 Arrondir les variables N1 et N2 EVAOR

Ce paramètre est disponible lors de la création de placettes selon la méthode de « EVAOR ».

Couche des placettes	Paramètres des polygones
PE1 🔹	Couche EPC
	Regroupement sur NO_SECTEUR
Méthode à utiliser	Sur la sélection 5/60
Équidistance automatique avec nbr placettes prédéterminé	Pas de limite interne (polygones contigus)
Numérotation des placettes	Paramètres de la grille
Appliquer la renumérotation après l'ajout des placettes Bi-directionnelle Est-Ouest	Ajouter la grille en graphique dans la vue
Toutes les placettes de la couche Nord-Sud	Ajouter la grille dans une couche :
Début 1 Incrémenter de 1	Grille 🔹
Paramètres géométriques	Statut
Espacement en X 50 Angle 45	En attente.
Espacement en Y 50	u
★Largeur de la bande à exclure en bordure des polygones 10 mètres	
★ Distance minimum entre 2 placettes 50 mètre(s)	
Une placette par 4 hectare(s) 🕢 Arrondir à l'entier supérieur	Numéro de UE
★ 15 placette(s) par polygone	Option d'annulation
Nombre minimum de placettes par polygone 1	Activer
* Nombre maximum d'itérations 300	Identifiant à ajouter->1
+ Innorer les polynopes avec une superficie <	Annuler 🖍 🗸 V Execut

4.5 Section « Numérotation des placettes »

Cette section offre différents paramètres pour numéroter les placettes.

L'option « **Appliquer la renumérotation après l'ajout des placettes** » permet d'accélérer le processus de numérotation.

Couche des placettes PE1	Paramètres des polygones Couche EPC -
Méthode à utiliser Équidistance automatique avec nbr placettes prédéterminé 🔹 👻	✓ Sur la sélection 5/60 Pas de limite interne (polygones contigus)
Numérotation des placettes Image: Sector of the sector	Paramètres de la grille Ajouter la grille en graphique dans la vue Ajouter la grille dans une couche : Grille
Paramètres géométriques Espacement en X 50 Angle 45 Espacement en Y 50 Largeur de la bande à exclure en bordure des polygones 10 mètres	Statut En attente.
Lustance minimum entre 2 placettes 50 mètre(s) Une placette par 4 hectare(s) ✓ Arrondir à l'entier supérieur 15 placette(s) par polygone Nombre minimum de placettes par polygone 1 Nombre maximum d'itérations 300 sequence superficie < hectare(s) Majoration 10% (EVAOR) Arrondir les variables N1 et N2 (EVAOR)	Numéro de UE Option d'annulation ✓ Activer Identifiant à ajouter->1 ▲nnuler ✓ Quitte

L'option « Bidirectionnelle » permet de numéroter les placettes dans les deux directions.



Les directions « Est-Ouest » et « Nord-Sud » permettent de définir le sens de numérotation des placettes.



L'encadré « **Début** » indique le numéro de la première placette à créer. La valeur par défaut est « 1 ». Si des points sont déjà présents dans la couche des placettes, l'extension détecte automatiquement le numéro le plus élevé et indique le numéro suivant dans l'interface.

L'encadré « Incrémenter de » permet d'identifier la valeur à additionner à chaque numéro de placette.

L'option « **Toutes les placettes de la couche** » n'est pas disponible actuellement. Elle permet de numéroter toutes les placettes déjà présentes dans la couche et celles qui seront créées.

PE1 <	Paramètres des polygones Couche EPC
Méthode à utiliser Équidistance automatique avec nbr placettes prédéterminé 🛛 👻	Regroupement sur NO_SECTEUR Sur la sélection 5/60 Pas de limite interne (polygones contigus)
Numérotation des placettes Appliquer la renumérotation après l'ajout des placettes Bi-directionnelle Toutes les placettes de la couche Début 1 Incrémenter de 1	Paramètres de la grille Ajouter la grille en graphique dans la vue Ajouter la grille dans une couche : Grille
Paramètres géométriques Espacement en X 50 Angle 45 Espacement en Y 50 Largeur de la bande à exclure en bordure des polygones 10 mètres	Statut En attente.
Lostance minimum entre 2 placettes 50 mètre(s) Une placette par 4 hectare(s) I Arrondir à l'entier supérieur If placette(s) par polygone Nombre minimum de placettes par polygone Nombre maximum d'itérations 300 Lostance (s)	Numéro de UE Option d'annulation Activer Identifiant à ajouter-> 1 Annuler Exécut

4.6 Section « Paramètres de la grille »

La section « **Paramètre de la grille** » permet de visualiser la grille utilisée pour établir les placettes dans une couche de lignes. Cette grille peut être stockée en tant que graphique dans la vue ou directement dans une couche.

L'option « **Ajouter la grille en graphique dans la vue** » enregistre la grille sous un code spécifique dans le groupe d'annotation par défaut. Lors de l'annulation, seulement les graphiques concernés par la grille seront supprimés. Il n'est pas nécessaire de cocher l'option lors de l'activation du bouton « Annuler ».

L'option « **Ajouter la grille dans une couche** » n'est pas activée par défaut. Seules les couches de lignes s'afficheront dans le menu déroulant. Le bouton situé à droite du menu déroulant permet de créer une nouvelle couche de lignes. Lorsque la fenêtre « Création de placettes » a été fermée, il est nécessaire de cocher l'option manuellement pour annuler la création de la grille à partir du bouton « **Annuler** ».

Couche des placettes PE1	Paramètres des polygones Couche EPC
Méthode à utiliser Équidistance automatique avec nbr placettes prédéterminé	✓ Sur la sélection 5/60 □ Pas de limite interne (polygones contigus)
Numérotation des placettes Appliquer la renumérotation après l'ajout des placettes Ø Est-Ouest Ø Bi-directionnelle Nord-Sud Toutes les placettes de la couche Nord-Sud Début 1 Incrémenter de 1	Paramètres de la grille Ajouter la grille en graphique dans la vue Ajouter la grille dans une couche : Grille
Paramètres géométriques Espacement en X 50 Angle 45 Espacement en Y 50 Largeur de la bande à exclure en bordure des polygones 10 mètres Loistance minimum entre 2 placettes 50 mètre(s)	Statut En attente.
Volume de la cette par la la cette sol la medica de la cette par la la cette sol la medica de la cette par la cette sol la cette de la cette sol la cette s	Numéro de UE Option d'annulation Activer Identifiant à ajouter->1 Annuler Quitter Quitter

4.7 Numéro de UE

La section « **Numéro de UE** » permet de définir un numéro d'unité d'échantillonnage pour l'ensemble des placettes. Ce paramètre est inscrit dans le nom du champ spécifié dans le menu « Configuration » et doit être présent dans la couche des placettes.

La valeur inscrite dans la section « Numéro de UE » correspond à la valeur indiquée à la variable globale dans le menu « Configuration ». Ces valeurs sont directement reliées.

Couche des placettes	Paramètres des polygones
PE1 🔹	Couche EPC -
	Regroupement sur NO_SECTEUR -
Méthode à utiliser	Sur la sélection 1/60
Équidistance automatique avec nbr placettes prédéterminé 🔹 🔻	Pas de limite interne (polygones contigus)
Numérotation des placettes	Paramètres de la grille
Appliquer la renumérotation après l'ajout des placettes Est-Ouest Di disastienzalle	Ajouter la grille en graphique dans la vue
Toutes les placettes de la couche ONord-Sud	Ajouter la grille dans une couche :
Début 1 Incrémenter de 1	Grile 🔹
Paramètres géométriques	Statut
Espacement en X 82 Angle 45	En attente.
Espacement en Y 82	
Largeur de la bande à exclure en bordure des polygones 10 mètres	
★Distance minimum entre 2 placettes 82 mètre(s)	
Une placette par 1 hectare(s) Arrondir à l'entier supérieur	Vuméro de UE 00001
15 placette(s) par polygone	
	 Option d'annulation
Nombre minimum de placettes par polygone	Activer
Nombre minimum de placettes par polygone 1	✓ Activer Identifiant à aiouer->1
Nombre minimum de placettes par polygone 1 Nombre maximum d'itérations 300	Activer Identifiant à ajouer-> 1 Exécute
Nombre minimum de placettes par polygone 1 Nombre maximum d'itérations 300 Image: solution	Activer Identifiant à ajourer->1 Annuler
Nombre minimum de placettes par polygone 1 Nombre maximum d'itérations 300 Ignorer les polygones avec une superficie < hectare(s) Majoration 10% (EVAOR) Arrondir les variables N1 et N2 (EVAOR)	Activer Identifiant à ajouer->1
Nombre minimum de placettes par polygone 1 Nombre maximum d'itérations 300 Ignorer les polygones avec une superficie < hectare(s) Majoration 10% (EVAOR) Arrondir les variables N1 et N2 (EVAOR)	Activer Identifiant à ajouer->1 Annuler Q Quitte
Nombre minimum de placettes par polygone 1 * Nombre maximum d'itérations 300 * Ignorer les polygones avec une superficie < hectare(s) Majoration 10% (EVAOR) Arrondir les variables N1 et N2 (EVAOR)	Activer Identifiant à ajourer->1
Nombre minimum de placettes par polygone 1 * Nombre maximum d'itérations 300 * Ignorer les polygones avec une superficie < hectare(s) Majoration 10% (EVAOR) Arrondir les variables N1 et N2 (EVAOR)	Activer Identifiant à ajouer->1 Annuler Q Quitte
Nombre minimum de placettes par polygone 1 * Nombre maximum d'itérations 300 * Ignorer les polygones avec une superficie < hectare(s) Majoration 10% (EVAOR) Arrondir les variables N1 et N2 (EVAOR) GSF Sondage - Configuration	Activer Identifiant à ajouer->1 Annule Q Quitte
Nombre minimum de placettes par polygone 1 * Nombre maximum d'itérations 300 * Ignorer les polygones avec une superficie < hectare(s) Majoration 10% (EVAOR) Arrondir les variables N1 et N2 (EVAOR) GSF Sondage - Configuration uche de placettes Virées et permanantes	Activer Identifiant à ajouer->1 Annuler Q Quitte
Nombre minimum de placettes par polygone 1 * Nombre maximum d'itérations 300 * Ignorer les polygones avec une superficie < hectare(s) Majoration 10% (EVAOR) Arrondir les variables N1 et N2 (EVAOR) GSF Sondage - Configuration uche de placettes Virées et permanantes Placettes	Activer Identifiant à ajouer->1 Annuler Q Quitte
Nombre minimum de placettes par polygone 1 * Nombre maximum d'itérations 300 * Ignorer les polygones avec une superficie < hectare(s)	Variable polygone
Nombre minimum de placettes par polygone 1 * Nombre maximum d'itérations 300 * Ignorer les polygones avec une superficie < hectare(s)	Variable polygone
Nombre minimum de placettes par polygone 1 * Nombre maximum d'itérations 300 * Ignorer les polygones avec une superficie < hectare(s)	Variable polygone
Nombre minimum de placettes par polygone 1 * Nombre maximum d'itérations 300 * Ignorer les polygones avec une superficie < hectare(s) Majoration 10% (EVAOR) Arrondir les variables N1 et N2 (EVAOR) GSF Sondage - Configuration uche de placettes Virées et permanantes Placettes Longueur Variable globale Unité d'échantillonage Virée 20 00001 Numéro de placette	Variable polygone
Nombre minimum de placettes par polygone 1 * Nombre maximum d'itérations 300 * Ignorer les polygones avec une superficie < hectare(s)	Variable polygone
Nombre minimum de placettes par polygone 1 * Nombre maximum d'itérations 300 * Ignorer les polygones avec une superficie < hectare(s) Majoration 10% (EVAOR) Arrondir les variables N1 et N2 (EVAOR) GSF Sondage - Configuration puche de placettes Virées et permanantes Placettes Unité d'échantillonage Variable globale Unité d'échantillonage Variable globale Unité d'échantillonage Variable globale Unité d'auménagement	✓ Activer Identifiant à ajouer->1 ▲nnuler ✓ Quitte Variable polygone ✓ Formater le no de P.É -> 1 = 00001

4.8 Section « Option d'annulation »

La section « **Option d'annulation** » permet d'annuler la création de placettes et de la grille en se basant sur un identifiant numéroté séquentiellement. Cet identifiant est inscrit par défaut dans le champ « **Undo** ».

L'option « **Activer** » permet de créer le champ « Undo » dans la couche de placettes et d'inscrire l'identifiant numérique de l'opération. Si la grille est créée, cet identifiant sera également rattaché.

L'encadré « **Identifiant à ajouter** » correspond au numéro de l'opération. Ce numéro s'incrémente automatiquement, mais il peut être modifié manuellement.

Le bouton « **Annuler** » permet de supprimer les placettes associées au numéro identifié dans le menu déroulant. Lorsqu'il est activé, un message de confirmation informe l'utilisateur du nombre de placettes qui sera supprimé. La grille sera supprimée seulement si l'option « Ajouter la grille dans une couche » est activée.



Cette opération est irréversible!

Couche des placettes	Paramètres des polygones			
PE1 🔹	Couche EPC -			
	Regroupement sur NO_SECTEUR -			
Néthode à utiliser	Sur la sélection 1/60			
Équidistance automatique avec nbr placettes prédéterminé 🔹 💌	Pas de limite interne (polygones contigus)			
lumérotation des placettes	Paramètres de la grille			
Appliquer la renumérotation après l'ajout des placettes	Ajouter la grille en graphique dans la vue			
Toutes les placettes de la couche ONord-Sud	Ajouter la grille dans une couche :			
Début 16 Incrémenter de 1	Grille 🔹			
'aramètres géométriques	Statut			
Espacement en X 82 Angle 45	Terminé.			
Espacement en Y 82	<u></u>			
Largeur de la bande à exclure en bordure des polygones 10 mètres				
★ Distance minimum entre 2 placettes 82 mètre(s)				
Une placette par 1 hectare(s) 🕢 Arrondir à l'entier supérieur	Vuméro de UE 00001			
★ 15 placette(s) par polygone	Ontion d'annulation			
Nombre minimum de placettes par polygone	Activer			
* Nombre maximum d'itérations 300	Identifiant à ajouter->2			
+ Ignorer les polygones avec une superficie < hectare(s)	Annuler 🖍 1 🗸 Exécute			

Si la couche de placettes contient déjà des identifiants, ceux-ci seront automatiquement détectés et la valeur la plus élevée sera affichée.

Les noms des champs utilisés dans les couches de placettes et de grilles peuvent être paramétrés dans le menu « Configuration » à l'onglet « Virées et permanentes ».

	ermanantes						
Virées					Annulation		-
Virée VIREE	5	PE Destination	A_No_PE	5	Placette	UNDO	3
Segment VIRSEG	5	Azimut	AZIMUT	5	Grillo		2
PE Départ DE_NO_PE	5	Distance	DISTANCE	5	Grille	UNDO	3
Champs placette permanente							
Permanente PLT_NO_PRO		No virée	PLT_NO_VIR	No	placette	NO_Placet	

5 PLAN DE SONDAGE SUR LIGNES

La fonction « **Plan de sondage sur lignes** » permet de créer des placettes à partir des entités d'une couche linéaire. Elle offre deux méthodes pour l'établissement des placettes.

La fenêtre est divisée en quatre principales sections.



5.1 Section « Couches »

La section « **Couches** » contient la liste de toutes les couches de points et de lignes présentes dans le bloc de données actif. Le menu déroulant permet de sélectionner la couche des placettes et de lignes tandis que le bouton permettra de créer une nouvelle couche de placettes.

Si une nouvelle couche est générée à partir de cette section, celle-ci contiendra tous les champs activés dans le menu « Configuration » à l'onglet « Couche de placettes ».

N GSF Sondage - Création de placettes sur lignes
Couches Placettes PE1 Polylignes Viree
Paramètres Sur la sélection 0 / 3 Créer des placettes à chaque vertex. Créer des placettes à tous les 100 mètres Créer une placette au début du cheminement Répartir la distance sur plusieurs lignes en continue Début 1
Numéro de UE Option d'annulation V Activer Identifiant à ajouter->1 Annuler

5.2 Section « Paramètres »

La section « **Paramètres** » permet de sélectionner la méthode à utiliser et la numérotation des placettes.

L'option « Sur la sélection » permet d'exécuter la commande en utilisant uniquement les entités sélectionnées.

La fonction offre deux méthodes pour créer les placettes soit « Créer des placettes à chaque vertex » ou « Créer des placettes à tous les x mètres ». Cette dernière contient une option pour « Créer une placette au début du cheminement » ou de « Répartir la distance sur plusieurs lignes en continu ».

L'encadré « **Début** » indique le numéro de la première placette à créer. La valeur par défaut est « 1 ». Si des points sont déjà présents dans la couche des placettes, l'extension détecte automatiquement le numéro le plus élevé et indique le numéro suivant dans l'interface.

L'encadré « Incrémenter de » permet d'identifier la valeur à additionner à chaque numéro de placette.

N GSF Sondage - Création de placettes sur lignes
Couches Placettes PE1 Polylignes Viree Viree Viree Viree
Paramètres ✓ Sur la sélection 0 / 3 ○ Créer des placettes à chaque vertex. ● Créer des placettes à tous les 100 mètres □ Créer une placette au début du cheminement □ Répartir la distance sur plusieurs lignes en continue Début 1
Numéro de UE Option d'annulation Activer Identifiant à ajouter->1 Annuler Quitter

5.3 Numéro de UE

La section « **Numéro de UE** » permet de définir un numéro d'unité d'échantillonnage pour l'ensemble des placettes. Ce paramètre est inscrit dans le nom du champ spécifié dans le menu « Configuration » et doit être présent dans la couche des placettes.

La valeur inscrite dans la section « Numéro de UE » correspond à la valeur indiquée à la variable globale dans le menu « Configuration ». Ces valeurs sont directement reliées.

N GSF Sondage - Création de placettes s	ur lignes
Couches	
Placettes PE1	
Polylignes	•
Paramètres √ Sur la sélection 0/3	
Oréer des placettes à chaque vertex.	
Créer des placettes à tous les 100	mètres neminement
Début 1 Incrémenter de	1
Numéro de UE 00001	
Option d'annulation Identifiant à ajouter->1 Annuler	Exécuter Quitter
GSF Sondage - Configuration	
Couche de placettes Virées et permanantes	
Placettes Longueur Variable globale	Variable polygone
Unité d'échantillonage	
	○ NO_UE
Numéro de placette Image: Ajouter NO_PLACET 5 Image: No_PLACET 5	✓ Formater le no de P.É -> 1 = 00001
Unité d'aménagement	
Ajouter NO_UAF 6 @ 11202	NO_UAF
Type de placette	

5.4 Section « Option d'annulation »

La section « **Option d'annulation** » permet d'annuler la création de placettes en se basant sur un identifiant numéroté séquentiellement. Cet identifiant est inscrit par défaut dans le champ « **Undo** ».

L'option « **Activer** » permet de créer le champ « Undo » dans la couche de placettes et d'inscrire l'identifiant numérique de l'opération. Si la grille est créée, cet identifiant sera également rattaché.

L'encadré « **Identifiant à ajouter** » correspond au numéro de l'opération. Ce numéro s'incrémente automatiquement, mais il peut être modifié manuellement.

Le bouton « **Annuler** » permet de supprimer les placettes associées au numéro identifié dans le menu déroulant. Lorsqu'il est activé, un message de confirmation informe l'utilisateur du nombre de placettes qui sera supprimé.



Cette opération est irréversible!

N GSF Sondage - Création de placettes sur lignes
Couches Placettes PE1
Polylignes Viree 🔻
Paramètres ✓ Sur la sélection O / 3 O Créer des placettes à chaque vertex.
 Créer des placettes à tous les 100 mètres Créer une placette au début du cheminement Répartir la distance sur plusieurs lignes en continue
Début 1 Incrémenter de 1
Numero de OE 00001
Option d'annulation Activer Identifiant à ajouter->1 Annuler Quitter

Si la couche de placettes contient déjà des identifiants, ceux-ci seront automatiquement détectés et la valeur la plus élevée sera affichée.

Les noms des champs utilisés dans les couches de placettes et de grilles peuvent être paramétrés dans le menu « Configuration » à l'onglet « Virées et permanentes ».

	ermanantes							
Virées								
Virée VIREE	5	PE Destination	A_No_PE	5	Placette	UNDO	3	
Segment VIRSEG	5	Azimut	AZIMUT	5	Calle	LINDO	2	
PE Départ DE_NO_PE	5	Distance	DISTANCE	5	Grille	UNDO	3	
Champs placette permanente								
Permanente PLT_NO_PRO		No virée	PLT_NO_VIR	N	lo placette	NO_Placet		

6 CRÉATION DE VIRÉES (10.X)

La fonction « **Création de virées** » utilise la numérisation d'entités linéaires pour déterminer l'azimut et la distance entre les points d'une couche ponctuelle.



6.1 Section « Couche des placettes »

Cette section permet de sélectionner la couche de points contenant les placettes et le nom du champ correspondant au numéro de placettes. Le numéro de placette sera inscrit dans la couche de virées pour identifier la direction de la virée.

N GSF Sondage - Création de virées
Couche des placettes PE1 Champ No PE : NO_PLACET
Couche des virées
Édition snapping (pixels) Tolérance 25 Terminer
🧿 Quitter

6.2 Section « Couche des virées »

La section « **Couches des virées** » contient la liste de toutes les couches de lignes présentes dans le bloc de données actif. Le menu déroulant permet de sélectionner la couche des lignes tandis que le bouton permettra de créer une nouvelle couche de virées.

Si une nouvelle couche est générée à partir de cette section, celle-ci contiendra tous les champs activés dans le menu « Configuration » à l'onglet « Virée et permanente ».

							Couche des vir Viree Édition	ées
GSF Sondag	ge - Configurati	ion t permanantes					snapping (pi Tolérance 25	ixels) Éditer
Virées Virée Segment PE Départ	VIREE VIRSEG DE_NO_PE	5 5 5	PE Destination Azimut Distance	A_No_PE AZIMUT DISTANCE	5 5 5	Annulation Placette Grille	UNDO 3 UNDO 3	Quitter
Champs pla Permanent	cette permanent e PLT_NO_PP	e RO	No virée	PLT_NO_VIR]	No placette	NO_Placet	

х

N GSF Sondage - Création de virées

Champ No PE : NO_PLACET

Couche des placettes

PE1
6.3 Section « Édition »

L'utilisation de cette fonction exige d'ouvrir une session d'édition à partir de la commande « Éditer » disponible dans cette fenêtre et non à partir de la barre d'outils « Éditeur ».

La procédure consiste à cliquer sur le point de départ, cliquer sur les placettes une par une et terminer la création de la ligne en double cliquant sur le point d'arrivée.

La « **Tolérance** » de rattachement (snapping) doit se situer entre 0 et 50 pixels. Cette tolérance permet de rattacher les virées aux placettes de la couche de points lors de la numérisation.

Des points intermédiaires entre les placettes peuvent être ajoutés lors de la numérisation de la virée. Plusieurs virées peuvent être numérisées à l'intérieur de la couche.

Le bouton « **Terminer** » doit être activé pour segmenter les virées et obtenir les azimuts et distances entre les points.

N GSF Sondage - Création de virées									
Couche des placettes									
PE1 Champ No PE : NO_PLACET									
									Couche des virées
Viree 🗸									
Édition									
snapping (pixels) 🗐 Éditer									
Tolérance 25									
• Terminer									
O Quitter									
😔 Quitter									



7 INVENTAIRES TERRAIN

Le groupe de menu « **Inventaires Terrain** » contient des fonctionnalités pour la préparation de cartes et de base de données pour la saisie d'inventaire à partir de GSF NAV Android et IPS Inventaire.

La fonction « **Création de Carte pour Saisie Terrain** » utilise une couche de plan de sondage pour créer une carte GSF NAV Android.

La fonction « **Retour d'inventaire de Saisie Terrain** » permet d'importer les données d'inventaire recueillies sur le terrain dans une base de données (MDB).

Les deux autres fonctions relatives à « **IPS Inventaire** » permettent de préparer et récupérer les données d'inventaire concernant cette application.

La fonction « **Regroupement de données** » permet de fusionner plusieurs bases de données IPS (MDB) dans une nouvelle base de données.



7.1 Procédure pour saisir l'inventaire forestier

L'organigramme ci-dessous présente sommairement la procédure à suivre pour effectuer l'inventaire forestier à l'aide de l'application GSF NAV Android.



7.2 Création de carte pour saisie terrain

Cette fonction permet de créer une carte pour l'application GSF NAV pour Android. Elle nécessite une couche de placettes pour la saisie d'inventaire et permet d'ajouter à la carte d'autres couches additionnelles.

ĺ	GSF S	Sond≀ ▼ × Sondage ▼		_		
1	*	Plan de sondage				
	Σ_{-}	Plan de Sondage sur lignes				
	Ν	Création de virées				
		Inventaires Terrain	•	12	Création de Carte pour Saisie Terrain	
	Ľ,	Consultation des Inventaires		13	Retour d'Inventaire de Saisie Terrain	
		Importation MFFP / BMMB> Québec	•	-	Préparation de base de données IPS Inv	entaire
		Exportation	•	4	Importation de données IPS Inventaire	
		Outils	€			
	×	Configuration				
	0	À propos de GSF Sondage				

Les couches de la carte auront la même symbologie que celles des propriétés de la couche à l'exception des symbologies complexes. Les couches devront avoir le même système de coordonnées que le bloc de données.

La section « **Couche de placettes** » permet de sélectionner la couche de points à se baser pour la saisie d'inventaire.

CETTE FONCTION RENUMÉROTE LES NUMÉROS DE PLACETTES DANS LE CHAMP NO_PE. CONSEILLER DE CRÉER UNE NOUVELLE COUCHE DE PLACETTES OU UTILISER UNE COPIE

La section « **Couches additionnelles** » permet de sélectionner les couches à inclure comme fond de carte.

Couc	he de placettes Pla	an_Sondage	•				Exécut
Couch	es additionnelles Nom		Туре	Éditable		0	Quitt
V	Hypsometrie		Polyline	V			
1	RtesPetites		Polyline	V			
V	ChForestiers		Polyline	V	=		
1	Rivieres		Polyline	V			
	CONTOUR		Polygon	V	-		

L'option « Utiliser la sélection » permet de créer la carte en se basant uniquement sur les entités sélectionnées.

Le nom du projet « Android » est essentiel pour nommer le nom du fichier NAV et du dossier.

La section « **Base de données IPS** » indique par défaut des valeurs pour l'unité d'aménagement forestier (Aire commune), le numéro d'unité d'échantillonnage (NO_UE) et le nom d'unité d'échantillonnage. Ces valeurs permettent de générer une clé unique pour les placettes.

La section « **Répertoire pour le résultat** » permet de spécifier l'emplacement où seront enregistrés les fichiers.

La fonction génère trois fichiers ayant l'extension « .NAV » et « .GEO » et « .IPS ». Ces trois fichiers devront être copiés dans le dossier « GSFMaps » de l'appareil Android.

Extension	Description
.geo	Fichier contenant les données géométriques
.nav	Fichier de carte
.ips	Fichier contenant la base de données d'inventaire

Consulter le document « GSFNAV pour Android » pour obtenir plus d'information sur le transfert de la carte.

🔏 GSF Sondage - Prépa	ration d'inventaire de sais	ie terrain		×
Couche de placettes	Plan_Sondage	•		Exécuter
Couches additionnelles				
Nom		Туре	Éditable 🔺	Quitter
RtesPetites		Polyline		
ChForestiers		Polyline		
Rivieres		Polyline		
CONTOUR		Polygon	-	
Base de données IPS Aire commune 12345	Numéro UE 00001	Nom UE Inventaire		
				_
•				Þ
			Τοι	ut sélectionner 📝
Répertoire pour le résult	at			
IC:\GSF NAV				

7.2.1 Éléments connus empêchant la création de carte

Plusieurs éléments peuvent empêcher la création de carte pour GSFNAV pour Android. La liste suivante donne les principales raisons empêchant la création de la carte.

- Le projet .MXD contient un service de carte en ligne (Web Map Service, WMS);
- Le projet .MXD contient des couches ayant le même nom;
- Les couches du projet et le bloc de données n'ont pas tous la même projection;
- Le nom des champs des couches du projet .MXD contient des accents ou des caractères spéciaux (exemples : é, %, ²);
- Les étiquettes utilisées sont des étiquettes complexes provenant de la concaténation de plusieurs champs;
- La symbologie utilise des valeurs uniques provenant de plusieurs champs ou des attributs multiples;
- La symbologie d'une couche est basée sur un champ non-existant;
- Le projet .MXD contient des couches qui n'étaient pas présentes dans le projet initial (Waypoint, Polyligne, Polygone, Tracklog et transfert_Track).

Il est possible que certaines couches aient des problèmes de géométrie. Pour trouver quelle(s) couche(s) pose(nt) problème, créer des cartes en n'utilisant qu'une seule couche à la fois dans un projet .MXD séparé. Lorsque la(les) couche(s) est (sont) identifiée(s), nettoyer les couches à l'aide de l'outil « **Nettoyage** » de **GSF Outils**.

Si le nettoyage des couches ne semble pas avoir apporté de dénouement positif à la création de carte, il est toujours possible que le projet .MXD soit corrompu. Dans ce cas, recopier les couches dans un nouveau projet et le sauvegarder sous un autre nom.

La carte peut ne pas s'afficher correctement dans GSFNAV pour Android même si tout semble avoir fonctionné avec GSF Outils. Deux cas ont été répertoriés :

- Le projet .MXD contient des groupes de couches;
- Une couche possède des données étant mal positionnées (exemple : une entité est en coordonnées géographiques alors que la couche est en coordonnées projetées).

Dissocier les groupes de couches et modifier la position des entités fautives permet d'obtenir la carte telle que créée dans ArcMap.

7.3 Retour d'inventaire de saisie terrain

Cette fonction permet d'importer les données d'inventaires prises à partir de GSF NAV pour Android. Le fichier à importer porte l'extension « **.geogsfips** » et est situé dans le dossier « GSFExport » de l'appareil Android.

GSF S	Sonda ▼ × Sondage ▼		_	
8	Plan de sondage			
$\boldsymbol{\Sigma}$	Plan de Sondage sur lignes			
Ν	Création de virées			
	Inventaires Terrain	×	77	Création de Carte pour Saisie Terrain
12	Consultation des Inventaires		3	Retour d'Inventaire de Saisie Terrain
	Inventaire décénnal			Préparation de base de données IPS Inventaire
	Importation MFFP / BMMB> Québec	►	i	Importation de données IPS Inventaire
	Exportation	• >	×	Regroupement de données
Outils		►		Préparation de base de photos
×	Configuration			
0	À propos de GSF Sondage			

Les données seront enregistrées dans une géodatabase personnelle et incluront la couche de placettes et l'inventaire des tiges. Cette fenêtre permet de choisir la table de tarif de cubage et le type de méthode d'échantillonnage utilisé.

GSF Sondage - Retour d'i	ventaire de saisie terrain	
Stockage USB	MTP : CC Le mode MTP nécessite que l'appareil Android soit	
	redemarre au moins une tois depuis la derniere capture.	G unto
Fichier .geogsfips		
D:\GSF_Sondage\GsfExpo	\20161128_083534_PE1.geogsf	
Pièces jointes		
Importer les photos		
Répertoire des photos sur	'appareil	
Importer les enregistre	nents audio	
Répertoire des enregistrer	ients audio sur l'appareil	
Répertoire de sortie des p	èces jointes	
Table de tarif de oubage		
Méthode P	Aire commune 03551 Hauteur NB Vol_	NB 👻
Résultat		
Nouvelle couche PE	Couche existante	v
Répertoire de sortie		
C:\GSF_Sondage\Retour_F	E.mdb	

L'importation des données d'inventaires peut se faire de deux façons soit Storage USB ou MTP.

Le mode **Storage USB** doit être utilisé lorsque le fichier « .geogsfips » a été copié dans un dossier de l'ordinateur. La section **Fichier geogsfips** permettra de sélectionner le fichier concerné.

Le mode MTP permet de pointer directement dans l'appareil Android. Cette méthode affiche la liste de tous les fichiers exportés dans l'appareil et sélectionne par défaut le fichier le plus récent.

La section « **Pièces jointes** » permet d'indiquer le dossier contenant les photos et les enregistrements audio. Lorsque le mode MTP est utilisé, la fonction pointe directement dans les bons dossiers de l'appareil pour récupérer les pièces jointes.

La section « **Répertoire de sortie des pièces jointes** » permet d'indiquer l'emplacement où seront enregistrés les photos et les enregistrements audio.

La section « **Table de tarif de cubage** » permet de choisir la méthode d'échantillonnage utilisée soit P (Prisme), R (11.28) ou Q (5.54) et la table de tarif de cubage présentée par aire commune (unité d'aménagement, UAF). Ces informations sont utilisées pour calculer les volumes, la surface terrière et le nombre de tiges à l'hectare.

-	nventaire de saisie terrain				
Stockage USB	MTP : Le mode MTP né redémarré au moins	cessite que l'appareil Androi s une fois depuis la dernière	C d soit capture.		Execut O Quitte
Fichier .geogsfips					
C:\GSF_NAV\Retour\201708	821_164814_PE.geogsfips				
Pièces jointes					
Importer les photos					
Répertoire des photos sur l	l'appareil				
					2
Importor los oprosistros	nonto pudio				
Importer les enregistren Répertoire des enregistren	nents audio nents audio sur l'appareil				
Importer les enregistren Répertoire des enregistren	nents audio nents audio sur l'appareil				
Importer les enregistren Répertoire des enregistren	nents audio nents audio sur l'appareil				
Importer les enregistren Répertoire des enregistren Répertoire de sortie des pi	nents audio nents audio sur l'appareil èces jointes				
Importer les enregistren Répertoire des enregistren Répertoire de sortie des pie	nents audio nents audio sur l'appareil èces jointes				
Importer les enregistren Répertoire des enregistren Répertoire de sortie des pi	nents audio nents audio sur l'appareil èces jointes				
Importer les enregistren Répertoire des enregistren Répertoire de sortie des pie Table de tanf de cubage Méthode P	nents audio nents audio sur l'appareil èces jointes	•) Hauteur NB	Vol_NB	
Importer les enregistren Répertoire des enregistren Répertoire de sortie des pi Table de tanf de cubage Méthode P	nents audio nents audio sur l'appareil èces jointes	•) Hauteur NB	Vol_NB	
Importer les enregistren Répertoire des enregistren Répertoire de sortie des pi Table de tarif de cubage Méthode P Résultat Résultat	nents audio nents audio sur l'appareil èces jointes) Hauteur NB	Vol_NB	

La section « **Résultat** » permet d'indiquer le nom de la nouvelle couche de placettes et la base de données à créer. La couche de placettes sera importée dans la base de données et peut être renommée ou importée dans une couche existante. La base de données créée est une géodatabase personnelle (.mdb).

GSF Sondage - Retour d'inventaire de saisie terrain	
Stockage USB MTP : C Le mode MTP nécessite que l'appareil Android soit redémarré au moins une fois depuis la dernière capture.	Execut Quitte
Fichier .geogsfips	
C:\GSF_NAV\Retour\20170821_164814_PE.geogsfips	
Pièces jointes	
	ē
Importer les enregistrements audio Répertoire des enregistrements audio sur l'appareil	
Pénertoire de sortie des nièces jointes	
	6
Table de tarif de cubage Méthode P	Vol_NB 👻
Résultat Nouvelle couche PE1 Couche existante PLAN_SON	DAGE 👻
Rase de données	

7.4 Préparation de la base de données IPS Inventaire

Le menu « **Préparation de la base de données IPS Inventaire** » utilise les informations de la table d'attributs de la couche de placettes (points) pour générer un fichier en format MDB nécessaire à l'application IPS Inventaire.

GSF S	Sondz - X			
GSF	Sondage •		1	
×	Plan de sondage		-	
$\boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{\Sigma}$	Plan de Sondage sur lignes			
Ν	Création de virées			
	Inventaires Terrain	≯	7	Création de Carte pour Saisie Terrain
12	Consultation des Inventaires			Retour d'Inventaire de Saisie Terrain
	Importation MFFP / BMMB> Québec	•	1	Préparation de base de données IPS Inventaire
	Exportation	÷	۳	Importation de données IPS Inventaire
	Outils	×		
×	Configuration			
0	À propos de GSF Sondage			

Cette fonction vérifie le nom du champ des numéros de placettes spécifiés dans le menu « Configuration » pour transférer l'information dans la base de données IPS Inventaire.

💥 GSF Sondage - Configuration		×
Couche de placettes Virées et perman	entes	
Placettes	annun Verieble alabate	Verieble selvere
Unité d'échagtillenage	ongueur variable globale	variable polygone
Aiouter NO UE	5 00001	NO SECTEUR
Numéro de placette		
Ajouter NO_PE	5 Numérique Caractère Formater le no de P.É -> 1	= 00001
Unité d'aménagement		
Ajouter NO_UE	5 () 11202 ()	NO_UAF
Type de placette		
Ajouter TY_PLACET	5 © P1128 • O	TY_PLACET
Type de méthode		
Ajouter MET_PROD	254	MET_PROD
Date du produit source		
Ajouter DT_PRO_SOU	10 O 2008-02-29 O Aujourd'hui O	DT_PRO_SOU
Type de produit source		
Ajouter PRO_SOU	10 C00 O	PRO_SOU
Remarque		
Ajouter RM_METPROE	254	RM_METPROD
No Secteur		
Ajouter NO_SEC_INT	15 00001 @	NO_SECT_IN
Saison		
Ajouter SAISON	4 0 2015 O	SAISON
Statut	50 0 0	STATUT
Français		
Avertissement lors de requêtes de	définition 🦻 Appliquer la structure DendroDIF	egistrer 🥹 Quitter

7.4.1 Section « Couche des placettes »

La section « **Couche des placettes** » permet de choisir la couche de points contenant les placettes à exporter vers IPS Inventaire.

L'option « Sur la sélection » exporte uniquement les entités sélectionnées.

Certains champs sont obligatoires et doivent être présents dans la table de la couche de points avant de créer la base de données IPS Inventaire. Si la fonction « Création de placettes » est utilisée pour créer la couche de points, ces champs sont ajoutés automatiquement lorsqu'ils sont activés dans le menu « Configuration ». La page suivante indique les quatre champs obligatoires.

La section « **Résultat** » permet de sélectionner l'emplacement et le nom de la base de données IPS Inventaire.

GSF Sondage	- Préparation de la b	ase de données IPS	Inventaire	×							
Couche des pla	Couche des placettes PE1 Sur la sélection Sur la sélection Sur la sélection 										
Paramètres des	Paramètres des tables										
Saison	Saison 2014 Méthode 11.28										
Décennal	4 🔻	Source	Bénéficiaire 👻								
Traitement	Inventaire -	Bénéficiaire	INTERVENA 👻								
Étape	Avant coup 🔻	Vérificateur									
Résultat	Résultat										
D:\GSF_Sonda	age\IPS_Inventaire.mdb	b									

Le tableau ci-dessous indique le nom et la structure des champs obligatoires que doit contenir la couche de points.

Dans la couche de placettes, les noms peuvent être différents, mais devront être spécifiés dans le menu « Configuration » pour que la fonction puisse faire le lien.

La structure de ces champs doit être respectée et si nécessaire complétée par des « 0 ».

Nom du champ	Description	Structure
AIRE_COM	Numéro d'unité d'aménagement	Texte, 5
NO_UE	Numéro d'unité d'échantillonnage	Texte, 5
NO_PE	Numéro de placette échantillon.	Texte. 5
SAISON	Année d'inventaire	Texte, 4

L'exemple ci-dessous indique les noms des champs de la couche à utiliser pour le transfert des informations.

SF Sondage - O	onfiguration				
che de placettes	Virées et permar	nentes			
Placettes		Longueur	Variable globale		Variable polygone
⊂ Unité d'échantil	lonage NO_UE	5	 00001 	0	NO_SECTEUR
Numéro de plac	cette				
J Ajouter	NO_PE	5	Numérique	ter le no de P.É -> 1	= 00001
Unité d'aménag	jement				
Ajouter	AIRE_COM	5	11205	0	NO_UAF
Type de placet	te				
Ajouter	TY_PLACET	5	G113	• 0	TY_PLACET
Type de métho	de				
Ajouter	MET_PROD	254	PLAN_SOND	• 0	MET_PROD
Date du produit	source				
Ajouter	DT_PRO_SOU	10	2008-02-29	d'hui 🔘	DT_PRO_SOU
Type de produit	source				
Ajouter	PRO_SOU	10	TER	• 0	PRO_SOU
Remarque					
Ajouter	RM_METPROE	254	0	0	RM_METPROD
No Secteur					
Ajouter	NO_SEC_INT	15	00001	0	NO_SECT_IN
Saison					
V Ajouter	SAISON	4	2016	Ô	SAISON
Statut					
Ajouter	STATUT	50		0	STATUT
Francais	English				
vertissement lo	rs de requêtes de	définition	Appliquer la structure DendroDIE	K Enr	enistrer 🙆 Quitt

7.4.2 Section « Paramètres des tables »

Cette section contient un menu déroulant pour saisir les valeurs des autres champs obligatoires.

Paramètre	Description
Saison	Année de l'inventaire
Décennal	Identifiant pour indiquer le programme d'inventaire décennal (2, 3, 4)
Traitement	Type de traitement sylvicole
Étape	Inventaire effectué avant ou après coupe
Méthode	Méthode d'échantillonnage (Prisme, 5.64, 11.28 ou Rectangulaire 50 m)
Source	Provenance des données B (Bénéficiaire), C (Conjoint), M (Ministère)
Bénéficiaire	Code identifiant le bénéficiaire (Intervenant est le code par défaut)
Vérificateur	Code identifiant le vérificateur (Intervenant est le code par défaut)

🚛 GSF Sondage	- Préparation de la ba	se de données IPS	Inventaire	×
Couche des pla	ocettes	•	Sur la sélection	Exécuter
Paramètres des	tables			
Saison	2014 🔻	Méthode	11.28 🔻	
Décennal	4 🔻	Source	Bénéficiaire 🔻	
Traitement	Inventaire -	Bénéficiaire	INTERVENA 🔻	
Étape	Avant coup 🔻	Vérificateur		
Résultat D:\GSF_Sonda	age\IPS_Inventaire.mdb)]]

7.5 Importation de données IPS Inventaire

La fonction **Importation de données IPS Inventaire** importe les données d'inventaire provenant de la base de données de l'application IPS Inventaire pour pouvoir utiliser la fonction « Consultation des placettes ». Ce fichier comporte déjà la bonne structure.



Le volume, la surface terrière et le nombre de tiges à l'hectare doivent être compilées dans la base de données IPS Inventaire (MDB). La fonction contient l'option « **Compiler les volumes selon un tarif de cubage** » pour calculer ou mettre à jour ces informations lors de l'importation.

La section **Base de données IPS Inventaire** doit contenir l'emplacement de la base de données MDB provenant de l'application IPS Inventaire.

La Couche de placettes associée à la base IPS Inventaire doit être indiquée dans la section du même nom. Cette couche peut être un fichier de formes (Shapefile) ou une classe d'entité d'une Géodatabase. Le premier caractère du nom de la couche ne doit pas commencer par un chiffre.

Le Nom de la couche de placette à créer pour la consultation sert à nommer la nouvelle couche de points et le nom de la nouvelle géodatabase personnelle. Ce nom ne doit pas commencer par un chiffre.

Le **Répertoire de travail** permet d'indiquer l'emplacement où le résultat de l'importation sera enregistré dans la nouvelle géodatabase personnelle (MDB).

La Géodatabase personnelle pourra par la suite être utilisée par la fonction « Consultation des placettes » pour obtenir des informations sur l'inventaire.

GSF Sondage - Importation de données IPS Inventaire		×
Base de données IPS Inventaire C:\Inventaire\Data_IPS_Inventaire\IPS_Inventaire.mdb		Exécuter
Compiler les volumes selon un tarif de cubage (UAF, Agence)	•	Quitter
Couche de placettes associée à la base IPS Inventaire C:\Inventaire\Data_IPS_Inventaire\placettes.shp		
Nom de la couche de placettes à créer pour la consultation		
PE_Inventaire		
Répetoire de travail	-	
C.unventairevresuitats_inventaire		

ETUDARBR

PEUOBSER tiges TMP

PE_Inventaire

8 CONSULTATION DES INVENTAIRES

La consultation des inventaires peut s'effectuer uniquement sur la couche de points générée par une des fonctions d'importation de données de GSF Sondage.

Cette fonction exige une structure attributaire spécifique et nécessite que la couche et les tables contenant les informations soient en format Géodatabase personnelle. La structure nécessaire est automatiquement créée à partir des fonctions d'importation de données d'inventaire disponibles dans GSF Sondage.



Il est nécessaire d'utiliser les fonctionnalités d'importation disponibles dans GSF Sondage pour convertir les données dans le format compatible pour la « Consultation des inventaires ». Le tableau cidessous indique les fonctionnalités concernées.

Menu	Fonction
Inventaire Terrain	Retour d'inventaire de saisie terrain
	Importation de données IPS Inventaire
Importation MFFP/BMMB –Québec	Importation de placettes DendroDIF
	Importation de placettes d'inventaire décennal
	Importation de données de travaux non commerciaux

L'image ci-dessous explique sommairement le contenu de la fenêtre « Consultation des inventaires ».

Cette interface permet de consulter interactivement les données d'inventaires reliées aux placettes sélectionnées dans la vue de données. Les placettes doivent être sélectionnées pour obtenir un résultat.

Le bouton « **Sélection** » permet d'activer l'outil de sélection interactif. Les placettes devront être sélectionnées en utilisant le bouton « Sélection » inclut dans la fenêtre et non à partir de l'outil de sélection d'ArcMap.



Compilation globale des placettes

8.1 Relation entre les couches et les tables

La structure de données, étant regroupée dans une même Géodatabase, facilite le lien entre la couche et les tables pour la consultation des placettes.

La section Placettes permet de sélectionner la couche de points.

La section **Champ relation** correspond au champ unique qui relie toutes les tables et la classe d'entités. Le nom du champ est généralement **ID_PET_MES ou ID_PET_MESXY**.

Le bouton « **Sélection** » permet de sélectionner les entités de la couche de placettes. Une fois que les placettes sont sélectionnées, la fonction compile les résultats.

L'option « Sélection sur les placettes seulement » permet d'effectuer la sélection uniquement sur la couche ciblée dans la section « Relation entre les couches et les tables » lors de l'utilisation du bouton Sélection.

🖏 GSF Son	dage - Consulta	ation des plac	cettes									X
Relation en Placettes PLAN_SON	tre les couches e NDAGE	t les tables Champ	relation T_MESXY -					Exporter	Temp	late 🔹	 Voir graphique Rafraichir la legende 	Sélection
Placettes sé	Pacettes sélectionnées 16 Avec tiges 16 🛛 😨 Sélection sur les placettes seulement								1000	•		Quitter
Sélection i	intéractive Séle	ction par peupl	lement									
Peupler	ment(s) observé	s)										
Id_pet	_mes	PEUOBSE	ER					ID_PET_MESX	Ŷ		A	
12345	2017000010000	ERS 50 %	, TIL 19 %, BO.) 19 %, ERR 6 %	, FRA 6 %			123452017000	010000120	01493_025146489_3		
12345	2017000010000	2 ERR 57 %	, ERS 19 %, PF	RU 10 %, BOJ 10)%, FRA 5 %			123452017000	010000220	01447_515146394_44		
12345	2017000010000	B ERS 50 %	, FRA 25 %, BC)J 17 %, TIL 8 %				123452017000	010000320	01548_065146394_44	=	
12345	20170000100004	ERS 62 %	, FRA 15 %, HE	G 8 %, ERR 8 9	6, BOJ 8 %			123452017000	010000420	01546_515146293_04	-	
12345	2017000010000	5 ERS 57 %	., FRA 36 %, BC)J 7 %				123452017000	010000520	01642_255146294_44		
12345	2017000010000	5 ERS 60 %	, BOJ 20 %, FF	A 20 %				123452017000	010000620	01550_175146194_44		
12345	2017000010000	7 FRA 57 %	, ERR 14 %, EF	RS 14 %, HEG 7	%, PRU 7 %			123452017000	010000720	01646_515146195_68		
12345	2017000010000	3 ERR 47 %	., ERS 29 %, FF	A 12 %, PRU 6	%, TIL 6 %			123452017000	010000820	01622_145146094_44		
12345	2017000010000	ERS 75 %	, ERR 12 %, HE	G 12 %				123452017000	01000092	01716_335146094_44		
Dénom	brement des tige		EBA SA V BA	1140 TH 144				100 1000 1000	01000103			
Enon	on NR 10CM	NDU 10CM	NR 10CM	NPH 10CM	Strat m2	Pours- W	ol m2ha		Mov			
ERS	0.6	Oti ba	95.1	278 ti ba	11.99	/1.1	82.25	22				
FRR	0.1	0 ti ha	43 ti	93 ti ha	5 38	18.6	37.56	23	0			
FRA	0 ti	0 ti ha	34 ti	37 ti ha	4 25	14.7	39.57	39	0			
BOJ	0 ti	0 ti ha	25 ti	33 ti ha	3.12	10.8	22.36	35	0			
TIL	0 ti	0 ti ha	15 ti	32 ti ha	1.88	6.5	16.05	27	0			
HEG	0 ti	0 ti_ha	8 ti	7 ti_ha	1	3.5	8.95	42	0			
PRU	0 ti	0 ti ha	7 ti	29 ti ha	0.88	3	4.9	20	0			
SAB	0 ti	0 ti_ha	2 ti	3 ti_ha	0.25	0.9	1.68	33	0			
EPB	0 ti	0 ti_ha	1 ti	1 ti_ha	0.12	0.4	0.9	38	0			
FRN	0 ti	0 ti_ha	1 ti	6 ti_ha	0.12	0.4	0.58	16	0			
11'												
												4
NB 10CM-1	total = 0 ti ha /	/ NBH 10CM	- total = 0 tiNE	10CM+ total =	: 231 ti ha /	// NBH 10	CM+ tota	I = 519 ti // Stra	at M2 tota	al = 28.88 // Vol m3ha	a = 214.8	

8.2 Compilation des résultats

Les résultats sont divisés en trois grilles.

La grille **Peuplements observés** indique les informations de la strate observée, et ce pour chaque placette sélectionnée.

La grille **Dénombrement des tiges** liste toutes les essences présentes dans les placettes sélectionnées et compile le nombre de tiges à l'hectare, la surface terrière (m^2), le pourcentage et le volume (m^3 /ha) par essence. Le tableau ci-dessous indique la description des différentes colonnes comprises dans cette grille.

Les informations au bas de la fenêtre indiquent les résultats globaux des compilations.

Nom du champ	Description
NB_10CM-	Nombre de tiges pour les DHP inférieurs à 10 cm
NBH_10CM-	Nombre de tiges à l'hectare pour les DHP inférieurs à 10 cm
NB_10CM+	Nombre de tiges pour les DHP 10 cm et plus
NBH_10CM+	Nombre de tiges à l'hectare pour DHP 10 cm et plus
STRAT_M2	Surface terrière en mètres carrés (m ²)
POURC-	Pourcentage du nombre de tiges (NB_10CM+)
VOL_M3HA	Volume mètres cubes à l'hectare (m ³)
DPH_MOY	Calcul du DHP moyen (formule quadratique)
VIG_MOY	Vigueur moyenne

ettes	AGE	Champ r	elation MESXY -				ſ	Export	er	Template •	Voir graphique Rafraichir la le	e egende	Séleci
ettes séle	ctionnées 16	Avec tig	jes 16	Sélection s	ur les placet	tes seule	ement	Éche	lle	10000 👻			\varTheta Qui
ection inté	éractive Sélec	ction par peuple	ment										
Peupleme	nt(s) observé(s)											
ld pet m	nes	PEUOBSER	۲					ID_PET_ME	SXY				
1234520	170000100001	ERS 50 %,	TIL 19 %, BOJ	19 %, ERR 6 %	, FRA 6 %			1234520170	0000100	0001201493_025146489_3			
1234520	170000100002	ERR 57 %,	ERS 19 %, PF	RU 10 %, BOJ 10)%, FRA 5 🤋	6		1234520170	0000100	0002201447_515146394_4	4		
1234520	170000100003	ERS 50 %,	FRA 25 %, BO)J 17 %, TIL 8 %				1234520170	0000100	0003201548_065146394_4	4 _		
1234520	170000100004	ERS 62 %.	FRA 15 %, HE	G 8 %, ERR 8 %	6, BOJ 8 %			1234520170	0000100	0004201546_515146293_0	4		
1234520	170000100005	ERS 57 %,	FRA 36 %, BC)J 7 %				1234520170	0000100	0005201642_255146294_4	4		
1234520	170000100006	ERS 60 %,	BOJ 20 %, FR	A 20 %				1234520170	0000100	0006201550_175146194_4	4		
1234520	170000100007	FRA 57 %.	ERR 14 %, ER	RS 14 %, HEG 7	%, PRU 7 %			1234520170	0000100	0007201646_515146195_6	В		
1234520	170000100008	ERR 47 %,	ERS 29 %, FF	RA 12 %, PRU 6	%, TIL 6 %			1234520170	0000100	0008201622_145146094_4	4		
1234520	170000100009	ERS 75 %,	ERR 12 %, HE	G 12 %				1234520170	0000100	0009201716_335146094_4	4		
14004500	1700010001	EDC 00.97	CD 4 00 % DO	1 40 % TH 40	o,			1004500170	0000400	010001010 005145004 4	·		
Denombro	ND 10CM	S NOLL 10CM	ND 10CM	NDU 10CM	Charle and	D	V-L 2L	DDU Marco					
Essence	NB_TUCM-	NBH_TUCM-	INB_IUCM+	NBH_TUCM+	Strat_m2	Pourc+	voi_mana	DPH_MOy	VIG_M	py			
EDD	0.6	0 ti_ha	30 U 42 6	2/0 U_fid	11.88	41.1	02.20	23		0			
ERA	0.6	0 ti ba		37 ti ba	0.38	14.7	37.00	27		0			
BOIL	0 ti	0 ti ha	25 ti	33 ti ha	4.20	10.8	22.27	25		0			
TII	0 fi	0 ti ha	15 fi	32 tiha	1.88	6.5	16.05	27		0			
HEG	0 ti	0 ti ha	8 ti	7 ti ha	1	3.5	8 95	42		0			
PRU	0 ti	0 ti ha	7 ti	29 ti ha	0.88	3	4.9	20		0			
SAB	0 ti	0 ti ha	2 ti	3 ti ha	0.25	0.9	1.68	33		0			
EPB	0 ti	0 ti ha	1 ti	1 ti ha	0.12	0.4	0.9	38		0			
FRN	0 ti	0 ti ha	1 ti	6 ti ha	0.12	0.4	0.58	16		0			
		_		_									

8.3 Grilles interactives

Les trois grilles présentes dans les fonctions de Sélection des Placettes sont également interactives.

Pour consulter un seul peuplement observé, celui-ci doit être sélectionné à nouveau directement à partir de la grille en double cliquant sur l'enregistrement. Cette méthode permet d'obtenir uniquement le dénombrement des tiges et les études d'arbres contenus dans cette placette. Cette placette sera sélectionnée à l'écran et l'inventaire de cette dernière sera mise à jour dans les autres grilles.

dec off is balance The source of its balance The sou	lation entre les couches acettes AN_SONDAGE	et les tables										
Numerican DepEndence DepEndence DepEndence Numerican DepEndence Numerican etters staticizandes 14 Ance tops 14 If Section are lang during the subsence Exhells 0000 If Section are subsence If Section are lang during the subsence <td< td=""><td>AN_SONDAGE</td><td>Champ re</td><td>lation</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Voir graphique</td><td></td></td<>	AN_SONDAGE	Champ re	lation								Voir graphique	
Image:	-	ID PET	MESXY -	1				Exporter	Template	•	Rafraichir la legende	47 0000
Linkson methodsking Selection are geogetimes Registered(s) clean +4(s) Education	cettes sélectionnées 1/	4 Avec tige	es 14	Sélection s	ur les placett	es seulemer	nt	Échelle	10000	-		🥹 Qui
Construction Description (E.g., etc., white (E.g., etc., white, etc.) (E.g., etc., white, etc.) (E.g., etc., white, etc.) (E.g., etc., white, etc.) (E.g., etc., white, etc.) (E.g., etc., white, etc.) (E.g., etc., white, etc.) (E.g., etc., white, etc.) (E.g., etc., white, etc.) (E.g., etc., white, etc.) (E.g., etc., white, etc.) (E.g., etc., white, etc.) (E.g., etc., white, etc.) (E.g., etc., white, etc.) (E.g., etc., white, etc.) (E.g., etc., white, etc.) (E.g., etc., white, etc.) (E.g., etc., white, etc.) (E.g., etc., white, etc.) (E.g., etc., white, etc.) (E.g., etc., white, etc., white, etc.) (E.g., etc., white, etc.) (E.g., etc., white, etc.) (E.g., etc., white, etc.) (E.g., etc., white, etc.) (E.g., etc., white, etc., etc., white, etc., white, etc., etc., white, etc., white	élection intéractive	action par pounter	nort									
Productional Optimization ID_FET_MESN ID_FET_MESN ID_FET_MESN 1/0322017000000000000000000000000000000000	000	colorr par peoplei	illorite i									
1255201700010000110151351 101530170001000011413 101540170001000011413 101540170001000011413 1015401700010000011413 1015401700010000011413 1015401700010000011413 1015401700010000011413 1015401700010000011413 1015401700010000011413 1015401700010000011413 1015401700010000011413 1015401700010000011413 1015401700010000011413 1015401700010000011413 1015401700010000011413 1015401700010000011413 1015401700010000011413 1015401700010000011413 1015401700010000011413 10154017000100000011413 10154017000100000011413 10154017000100000011413 10154017000100000011413 10154017000100000011413 10154017000100000011413 101540170001000000011413 101540170000100000011413 101540170000100000011413 101540170000100000011413 101540170000100000011413 1015401700000000000000000000000000000000	Peuplement(s) observé	PEUOBSER						ID PET MESXY	,			
Laboration (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	123452017000010000	01 ERS 50 %, 1	HL 19 %, BOJ	19 %, ERR 6 %	, FRA 6 %			1234520170000	100001201493_028	146489_3		
12342070000000000000000000000000000000000	123452017000010000	12 ERR 57 %, E 13 ERG 50 %, F	ERS 19 %, PR FRA 25 %, DO	10 10 %, BOJ 10 11 17 %, TIL 0 %) %, FRA 5 %	•		1234520170000	100002201447_51	146394_44 146394_44		
1245420170000000201645550,195155,44 12454201700001000221645,5545155,85 12454201700001000221645,5545155,85 12454201700001000221645,5545155,85 EFR A 7, EFR A 7, E	123452017000010000	04 ERS 62 %, F	RA 15 %, HE	G 8 %, ERR 8 %	6, BOJ 8 %			1234520170000	100004201546_515 100005201642_255	146293_04	E	
1245201 000010000 PH3 07, SEP1 M 32, EP5 M 32, PH5 17, PH5 07, TL 51, TL 55, TL 55	123452017000010000	06 ERS 60 %, E	30J 20 %, FR	A 20 %				1234520170000	100006201550_175	146194_44		
12342017000100000 ERS 57, ERR 12, HEG 12, S. 1234201700010000000000176,3544644,44 Decomberent des liges Exerce: NB, 00,000,000,000,000,000,000,000,000,00	123452017000010000)7 FRA 57 %, E)8 ERR 47 %, E	ERS 14 %, ER ERS 29 %, FR	A 12 %, PRU 6	%, PRU 7 % %, TIL 6 %			1234520170000	10000/201646_518	146195_68	_	
Devontement des types Extenser Hie JUCM MeH 10CM MeH 10CM Strat_n2 Power (Vol.m3he 10PH Mor) Vol. Mor ERS 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	123452017000010000	9 ERS 75 %, E	ERR 12 %, HE	G 12 %	7			1234520170000	100009201716_335	146094_44		
Exerce NB_10CM NB_10CM <th< td=""><td>Dénombrement des tig</td><td>es</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>	Dénombrement des tig	es										
ERR 0.6 0.5, ma 215 22 40.85 27 0 BOJ 0.5, ma 135 23.5 133 135.5 34 0 BOJ 0.5, ma 135 35.8 ma 27.11 9.3 135.5 35 0 HCG 0.5, ba 13.5 35.8, ba 1.14 3.9 10.22 4.2 0 SAB 0.5, ba 13.6 25.8, ba 0.2.9 1.32 33 0 SAB 0.5 0.5, ba 1.6 2.5.3 3.6 0 0 0.9 0.9 1.9 1.5 1.92 33 0 0 SAB 0.5 0.5 0.5 0.3 3.0 0 0 0.9 0.9 1.9 1.5 1.92 33 0 0 0 0.9 0.9 1.9	Essence NB_10CM- ERS 0 ti	 NBH_10CM- 0 ti_ha 	NB_10CM+ 88 ti	NBH_10CM+ 296 ti_ha	Strat_m2 12.57	Pource Vol 43.3	_m3ha [87.11	23 DPH_Moy VIG_	Moy 0			
PHA UB 0 UB, 200 0	ERR 0ti	0 ti_ha	41 ti	103 ti_ha	5.86	20.2	40.85	27	0			
TL 0 % 0 + 1 3 % 35 % he 1.86 6.4 113.8 26 0 PRU 0 % 0 + 1 he 81 81 he 1.14 39 102.2 42 0 PRU 0 % 0 + 1 he 1.81 39 102.2 25 17 0 2FB 0 % 0 + 1 he 1.81 3.9 0.22 2.55 17 0 2FB 0 % 0 + 1 he 1.81 1.9 he 0.14 0.5 1.03 38 0 2FB 0 % 0 + 1 he 1.81 1.9 he 0.14 0.5 1.03 38 0 2CM-total = 0 + 1 he// / NBH_10CM+ total = 205 rt / he // NBH_10CM+ total = 527 ti // Stat_A2 total = 29 // Vol_m3ha = 215.56 55 Sondage - Consultation des placettes Champ relation Image: Image	FRA 0 ti BOJ 0 ti	0 ti_ha 0 ti_ha	27 ti 19 ti	29 ti_ha 26 ti_ha	3.86 2.71	13.3 9.3	36.52 19.57	41 36	0			
ITACU 000 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000	TIL Oti	0 ti_ha	13 ti	35 ti_ha	1.86	6.4	15.38	26	0			
SAB 0 s 0	PRU 0 ti	0 ti_ha	4 ti	26 ti_ha	0.57	3.9	2.95	42	0			
Line U.R. U.R. <td< td=""><td>SAB 0 ti</td><td>0 ti_ha 0 ti_ha</td><td>2 ti 1 ti</td><td>3 ti_ha 1 ti_ha</td><td>0.29</td><td>1</td><td>1.92</td><td>33</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></td<>	SAB 0 ti	0 ti_ha 0 ti_ha	2 ti 1 ti	3 ti_ha 1 ti_ha	0.29	1	1.92	33	0			
Lettes sélectionnées 1 Avec tiges 1 V Sélection sur les placettes seulement Échelle 10000 I Section intéractive Sélection par peuplement I<	lation entre les couches											
Biection intéractive Sélection par peuplement Peuplement(s) observé(s) Id_pet_mes PEUOBSER I1234520170000100002 ERR 67 %, ERS 19 %, PRU 10 %, BOU 10 %, FRA 5 % If234520170000100002201447_515146394_44 Dénombrement des tiges Essence NB_10CM- NBH_10CM+ NBH_10CM+ Strat_m2 Pourse Vol_m3ha DPH_Moy ViG_Moy ERR 0 ti 0 ti, ha 1 ti 739 ti_ha 24 57.1 150.61 20 PRU 0 ti 0 ti, ha 1 ti 18 tig ha 4 9.5 30.12 53 0 FRA 0 ti 0 ti, ha 1 ti 33 ti_ha 2 4.8 16.33 28 0 FRA 0 ti 0 ti_ha 1 ti 33 ti_ha 2 4.8 16.33 28 0	AN_SONDAGE	et les tables Champ re ID_PET	elation _MESXY -					Exporter	Template	•	Voir graphique	Sélec
Peuplement(s) observé(s) Id_pet_mes IPEUDBSER ID_PET_MESXY 1234520170000100002 ERR 57 %, ERS 19 %, PRU 10 %, BOJ 10 %, FRA 5 % 1234520170000100002201447_515146394_44 Dénombrement des tiges IERR 01 01 01 01 Essence NE_10CM- NBH_10CM+ Strat_m2 Pource Vol_m3ha DPH_Moy VIG_MOV 01 01 01 12 to 739 % ha 24 57.1 150.61 20 0 ERR 01 to 01 to 12 to 739 % ha 24 57.1 150.61 20 0 ERS 01 to 01 to 10 to 18 to 41 9.55 30.12 53 0 ENJ 0 to 0 to 10 to 15 to 15 0 0 15 30 0 15 0 0 153 0 0 153 0 0 153 0 153 0 153 0 153 0 153 0 153 0 154 12 0 154 12 0 153	cettes AN_SONDAGE ettes sélectionnées 1	et les tables Champ re ID_PET_ Avec tig	elation _MESXY v es 1	Sélection s	sur les placet	tes seuleme	nt	Exporter Échelle	Template 10000	•	Voir graphique	Sélec
Id_pet_mes PEUOBSER ID_PET_MESXY 1234520170000100002 ERR 67 %, ERS 19 %, PRU 10 %, BOJ 10 %, FRA 5 % 1234520170000100002201447_515146394_44 Dénombrement des tiges Essence INE_10CM- NBH_10CM+ Strat_m2 Pource- Vol_m3ha DPH_Moy VIG_Moy ERR 0 ti 0 ti_bha 12 ti 739 t_ha 24 57.1 150.61 20 0 ERS 0 ti 0 ti_bha 12 ti 739 t_ha 44 9.55 30.12 53 0 ENJ 0 ti 0 ti_bha 2 ti 18 ti_bta 49.55 12.4 12 0 FRA 0 ti 0 ti_bha 1 ti 33 ti_bha 2 4.8 16.33 28 0	acettes AN_SONDAGE cettes sélectionnées 1 élection intéractive Sél	et les tables Champ re ID_PET_ Avec tig lection par peupler	elation _MESXY v es 1 ment	Sélection s	sur les placet	tes seuleme	nt	Échelle	Template	•	Voir graphique	Constant Con
Dénombrement des tiges Éssence NB_10CM- NBH_10CM- NBH_10CM+ Strat_m2 Pource Vol_m3ha DPH_Moy VIG_Moy ERR 0 ti 0 ti_ha 12 ti 739 ti_ha 24 57.1 150.61 20 0 ERR 0 ti 0 ti_ha 12 ti 739 ti_ha 24 57.1 150.61 20 0 ERR 0 ti 0 ti_ha 12 ti 739 ti_ha 24 57.1 150.61 20 0 ERR 0 ti 0 ti_ha 2 ti 18 ti_ha 4 9.51 30.12 53 0 PRU 0 ti 0 ti_ha 1 ti 33 ti_ha 2 4.8 16.33 28 0	acettes AN_SONDAGE Cettes sélectionnées f élection intéractive Sél Peuplement(s) observe	tel tes tables Champ re Champ re ID_PET Avec tig lection par peupler é(s)	elation _MESXY - es 1 ment	Sélection s	sur les placet	tes seuleme	nt	Échelle	Template 10000	•	Voir graphique Rafraichir la legende	Contraction of the select of t
Dénombrement des tiges Éssence NB_10CM- NBH_10CM- NBH_10CM- NBH_10CM+ Strat_m2 Pourcer Vol_m3ha DPH_Moy ViG_Moy ERR 0 ti 0 ti_ha 12 ti 739 ti_ha 24 57.1 150.61 20 0 ERS 0 ti 0 ti_ha 4 ti 470 ti_ha 8 19 41.55 15 0 BOJ 10 ti 10 ti_ha 2 ti 336 ti_ha 4 9.57 30.12 53 0 PRU 0 ti 0 ti_ha 1 ti 33 ti_ha 2 4.8 16.33 2.8 0	AN_SONDAGE AN_SONDAGE Cettes sélectionnées 1 élection intéractive Sél Peuplement(s) observe Id_pet_mes 123452017000010000	et les tables Champ re Champ re ID_PET_ Avec tig lection par peupler é(s) PEUOBSER 22 ERR 57 %	elation MESXY - es 1 ment ERS 19 % PF	Sélection s	sur les placet	ID_PET	_MESXY	Échelle	Template	• •	Voir graphique Rafraichir la legende	Sélec
Dénombrement des tiges Essence NB_10CM- NBH_10CM- NBL_10CM+ Strat_m2 Pource Vol_m3ha DPH_Moy VIG_Moy ERR 0 ti 0 ti_ha 12 ti 739 ti_ha 24 57.1 150.61 20 0 ERS 0 ti 0 ti_ha 2 ti 18 ti_ha 4 95 30.12 55 0 PRU 0 ti 0 ti_ha 2 ti 336 ti_ha 4 9.5 12.4 12 0 FRA 0 ti 0 ti_ha 1 ti 33 ti_ha 2 4.8 16.33 28 0	AN_SONDAGE AN_SONDAGE Dettes sélectionnées 1 élection intéractive Sél Peuplement(s) observe Id_pet_mes 123452017000010000	et les tables Champ re ID_PET_ Avec tig lection par peupler é(s) PEUOBSER 02 ERR 57 %,	MESXY es 1 ment ERS 19 %, PF	Sélection s	our les placet	ID_PET	_MESXY 017000010	Échelle	Template 10000 5146394_44	•	Voir graphique Rafraichir la legende	Contraction of the select of t
Dénombrement des tiges Essence: NB_10CM- NBH_10CM+ NBH_10CM+ Strat_m2 Pource Vol_m3ha DPH_Moy VIG_Moy ERR 0 ti 0 ti_ha 12 ti 739 ti_ha 24 57.1 150.61 20 0 ERS 0 ti 0 ti_ha 4 ti 470 ti_ha 8 19 41.55 15 0 BOJ 0 ti 0 ti_ha 2 ti 18 ti_ha 4 9.55 12.4 12 0 PRU 0 ti 0 ti_ha 1 ti 33 ti_ha 2 4.8 16.33 28 0	AN_SONDAGE AN_SONDAGE bettes sélectionnées 1 filection intéractive Sél Peuplement(s) observe Id_pet_mes 123452017000010000	et les tables Champ re ID_PET_ Avec tig lection par peupler é(s) PEUOBSER 22 ERR 57 %,	MESXY - es 1 ment ERS 19 %, PF	V Sélection s	our les placet	ID_PET	_MESXY 017000011	Exporter Échelle	Template 10000 5146394_44	•	Voir graphique Rafraichir la legende	ि Sélec
Dénombrement des tiges Essence INB_10CM- NB_10CM+ NBH_10CM+ Strat_m2 Pource Vol_m3ha DPH_Moy ViG_Moy ERR 0 ti 0 ti_ha 12 ti 739 t_ha 24 57.1 150.61 20 0 ERS 0 ti 0 ti_ha 4 ti 470 ti_ha 8 19 41.55 15 0 BOJ 0 ti 0 ti_ha 2 ti 18 ti_ha 4 9.5 30.12 53 0 PRU 0 ti 0 ti_ha 1 ti 33 ti_ha 2 4.8 16.33 28 0	AN_SONDAGE AN_SONDAGE bettes sélectionnées 1 félection intéractive Sél Peuplement(s) observe Id_pet_mes 123452017000010000	ef les tables Champ re (ID_PET_ Avec tig lection par peupler é(s) PEUOBSEF 02 ERR 57 %,	MESXY	Sélection s	ur les placet	ID_PET	_MESXY	Échelle	Template 10000 5146394_44		Voir graphique Rafraichir la legende	Qu
Dénombrement des tiges Essence NB_10CM- NB_10CM+ NBH_10CM+ Strat_m2 Pource Vol_m3ha DPH_Moy VIG_Moy ERR 0 ti 0 ti_ha 12 ti 739 t_ha 24 57.1 150.61 20 0 ERS 0 ti 0 ti_ha 4 ti 470 t_iha 8 19 415.5 15 0 BOJ 0 ti 0 ti_ha 2 ti 18 ti_ha 4 9.5 30.12 53 0 PRU 0 ti 0 ti_ha 2 ti 336 t_ha 4 9.5 12.4 12 0 FRA 0 ti 0 ti_ha 1 ti 33 ti_ha 2 4.8 16.33 28 0	cettes AN_SONDAGE AN_SONDAGE Selection intéractive Sel Peuplement(s) observe Id_pet_mes 123452017000010000	ef les tables Champ re ID_PET_ Avec tig lection par peupler é(s) PEUOBSEF 22 ERR 57 %,	es 1 ment R ERS 19 %, PF	Sélection s	ur les placet	ID_PET		Exporter Échelle	Template 10000 5146394_44		Voir graphique Rafraichir la legende	Constant
Essence NBE_10CM- NBE_10CM+ NBE_10CM+ NBE_10CM+ Strat_m2 Pource- Vol_m3ha DPH_Moy ViG_Moy ERR 0 ti 0 ti_ha 1 ti 739 ti_ha 24 57.1 150.61 20 0 ERS 0 ti 0 ti_ha 4 ti 470 ti_ha 8 19 41.55 15 0 BOJ 0 ti 0 ti_ha 2 ti 18 ti_ha 4 9.5 30.12 53 0 PRU 0 ti 0 ti_ha 2 ti 336 ti_ha 4 9.5 12.4 12 0 FRA 0 ti 0 ti_ha 1 ti 33 ti_ha 2 4.8 16.33 28 0	cettes AN_SONDAGE AN_SONDAGE Selection intéractive Sel Peuplement(s) observe Id_pet_mes 12345201700001000	ef les tables Champ re ID_PET_ Avec tig lection par peupler é(s) PEUOBSER 22 ERR 57 %,	es 1 ment RESY •	V Sélection s	our les placet	ID_PET	_MESXY 17000011	Exporter Échelle	Template 10000 5146394_44		Voir graphique Rafraichir la legende	Contraction of the second seco
ERS 0 ti 0 ti ha 4 ti 470 ti ha 8 19 44.55 15 0 BOJ 0 ti 0 ti ha 2 ti 18 ti ha 4 9.5 30.12 53 0 PRU 0 ti 0 ti ha 2 ti 336 ti ha 4 9.5 12.4 12 0 FRA 0 ti 0 ti ha 1 ti 33 ti ha 2 4.8 16.33 28 0	cettes AN_SONDAGE rettes sélectionnées 1 Section intéractive Sei Peuplement(s) observe 12345201700001000 Dénombrement des tig	et les tables Champ re ID_PET Avec tig lection par peupler é(6) PEUOBSER 22 ERR 57 %,	Alation MESXY es 1 ment ERS 19 %, PF	V Sélection a	ur les placet	ID_PET	_MESXY	Exporter Échelle	Template 10000 5146394_44		Voir graphique Rafraichir la legende	Contraction of the selection of the sele
BOJ Oti Oti Oti Oti Itilitie 18bilie 4 9.5 30.12 63 0 PRU 0 ti 0 ti_ha 2 ti 336 ti_ha 4 9.5 12.4 12 0 FRA 0 ti 0 ti_ha 1 ti 33 ti_ha 2 4.8 16.33 28 0	cettes AN_SONDAGE rettes sélectionnées 1 section intéractive Sei Peuplement(s) observe [d_pet_mes 12345201700001000 Dénombrement des tig Essence NB_10CM FRR 0 i	et les tables Champ re ID_PET_ Avec tig lection par peupler é(s) PEUOBSER 02 ERR 57 %, PEUOBSER 02 ERR 57 %, 01 ba	MESXY ▼ es 1 ment ERS 19 %, PF	V Sélection : RU 10 %. BOJ 11 NBH_10CM++ 728 fi ha NBH_20CM++	Strat_m2	ID_PET 1234520 Pource Vol	MESXY 	Exporter Échelle 20002201447_51	Template 10000 5146394_44		Voir graphique Rafraichir la legende	Contraction of the second seco
FRA 0 ti 0 ti_ha 1 ti 33 ti_ha 2 4.8 16.33 28 0	Cettes AN_SONDAGE Cettes sélectionnées Section intéractive Sei Peuplement(s) observe Id_pet_mes 12345201700001000 Dénombrement des tig Essence INB_10CM ERR 0 ti ERR 0 ti	et les tables Champ re ID_PET_ Avec tig lection par peupler é(6) PEUOBSER D2 ERR 57 %, D2 ERR 57 %, 01 _ha	MESXY ▼ es 1 ment ERS 19 %, PF	V Sélection : RU 10 %, BOJ 11 NBH_10CM++ 739 ti_ha 470 ti_ha	U %, FRA 5 %	ID_PET 1234520 Pource Vol 57.1 19	m3ha 150.61 41.55	Exporter Échelle 00002201447_51 00002201447_51 00002201447_51 00002201447_51	Template 10000 5146394_44		Voir graphique Rafraichir la legende	Cui
	AN_SONDAGE AN_SONDAGE bettes sélectionnées 1 fection intéractive Sé Peuplement(s) observe Id_pet_mes 12345201700001000 Dénombrement des tig Essence INB_10CM ERR 0 ti ERS 0 ti BOJ 0 ti PRU 0 ti	et les tables Champ re ID_PET_ Avec tig lection par peupler é(e) PEUOBSER 02 ERR 57 %, NBH_10CM- 0 ti_ha 0 ti_ha 0 ti_ha	MESXY ▼ es 1 ment ERS 19 %, PF ERS 19 %, PF 12 ti 4 ti 2 ti	V Sélection : NBH_10CM+- 739 tj.ha 470 tj.ha 186 jha 186 jha	0 %, FRA 5 %	ID_PET ID_PET 1234521 57.1 19 9.5 9.5	m3ha 	Exporter Échelle	Template 10000 5146394_44		Voir graphique Rafraichir la legende	Cui
	AN_SONDAGE AN_SONDAGE Cettes sélectionnées 1 élection intéractive Sé Peuplement(s) observe [Id_pet_mes 12345201700001000 Dénombrement des tig Essence INB_10CM ERR 0 ti ERS 0 ti BOJ 0 ti FRA 0 ti FRA 0 ti	et les tables Champ re ID_PET_ Avec tig lection par peupler é(e) PEUOBSER 02 ERR 57 %, NBH_10CM- 0 ti_ha 0 ti_ha 0 ti_ha	NB_10CM+ 12 ti 2 ti 1 ti	V Sélection : NBH_10CM++ 739 ti_ha 470 ti_ha 136 ti_ha 33 ti_ha	0 %, FRA 5 %	Pource Vol 57.1 19 9.5 4.8	m3ha 1 150.61 41.55 30.12 12.4 16.33	Exporter Échelle	Template 10000 5146394_44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Voir graphique Rafraichir la legende	Cui
	AN_SONDAGE AN_SONDAGE Dettes sélectionnées 1 élection intéractive Sé Peuplement(s) observe [d_pet_mes 12345201700001000 Dénombrement des tig Essence NB_10CM ERR 0 ti ERR 0 ti ERS 0 ti BOJU 0 ti FRA 0 ti FRA 0 ti	et les tables Champ re ID_PET_ Avec tig lection par peupler é(o) PEUOBSER 02 ERR 57 %, IBH_10CM- 0 ti_ha 0 ti_ha 0 ti_ha	Image: Note of the second s	V Sélection : NBH_10CM+ 739 ti_ha 470 ti_ha 136 ti_ha 33 ti_ha	0 %, FRA 5 %	Pource Vol 57.1 19 9.5 4.8	m3ha 11 150.61 41.55 30.12 12.4 16.33	Exporter Échelle	Template 10000 5146394_44		Voir graphique Rafraichir la legende	Cuil
	AN_SONDAGE AN_SONDAGE Dettes sélectionnées 1 élection intéractive Sé Peuplement(s) observe [d_pet_mes 12345201700001000 Dénombrement des ti Essence NB_10CM ERR 0 ti ERS 0 ti BOJ 0 ti FRA 0 ti	et les tables Champ re ID_PET_ Avec tig lection par peupler é(o) PEUOBSER 02 ERR 57 %, IERR 57 %, 01 ha 0 ti_ha 0 ti_ha 0 ti_ha	MESXY ▼ es 1 ment ERS 19 %, PF 8 ERS 19 %, PF 12 ti 4 ti 2 ti 1 ti	V Sélection : NBH_10CM+ 739 ti_ha 470 ti_ha 185 ti_ha 33 ti_ha	0 %, FRA 5 %	Pource Vol 57.1 19 9.5 4.8	m3ha 1 150.61 41.55 30.12 12.4 16.33	Exporter Échelle	Template 10000 5146394_44 0 0 0 0 0 0 0 0		Voir graphique Rafraichir la legende	Cui Cui
< <u> </u>	AN_SONDAGE AN_SONDAGE Pettes sélectionnées 1 élection intéractive Sé Peuplement(s) observe Id_pet_mes 12345201700001000 Dénombrement des tig Essence NB_10CM ERR 0 ti ERR 0 ti BOJ 0 ti FRA 0 ti	et les tables Champ re ID_PET_ Avec tig lection par peupler é(6) PEUOBSER 22 ERR 57 %, PEUOBSER 02 ERR 57 %, 0 ti_ha 0 ti_ha 0 ti_ha	MESXY ▼ es 1 ment es 1 RERS 19 %, PF 12 ti 4 ti 2 ti 1 ti	V Sélection : RU 10 %, BOJ 11 NBH_10CM+ 739 ti_ha 470 ti_ha 186 ti_ha 33 ti_ha	5trat_m2 24 4 2 4 2	ID_PET ID_PET 1234521 57.1 19 9.5 4.8	m3ha 150.61 155.21 16.33	Exporter Échelle	Template 10000 5146394_44 0 0 0 0 0 0 0 0		Voir graphique Rafraichir la legende	Qui
	AN_SONDAGE AN_SONDAGE Pettes sélectionnées 1 élection intéractive Sé Peuplement(s) observe Id_pet_mes 12345201700001000 Dénombrement des tit Essence NB_10CM ERR 0 ti ERR 0 ti ERR 0 ti ERS 0 ti BOJ 0 ti FRA 0 ti	et les tables Champ re ID_PET_ Avec tig lection par peupler é(6) PEUOBSER 22 ERR 57 %, PEUOBSER 02 ERR 57 %, 0 ti_ha 0 ti_ha 0 ti_ha	MESXY ▼ es 1 ment ERS 19 %, PF RS 19 %, PF 12 ti 4 ti 2 ti 1 ti	V Sélection : NBH_10CM+ 739 ti_ha 470 ti_ha 185 ti_ha 33 ti_ha	5trat_m2 24 4 4 2	Pource Vol 57.1 19 9.5 4.8	m3ha 150.61 155.61 1.155 1.2 16.33	Exporter Échelle	Template 10000 5146394_44 0 0 0 0 0 0 0 0		Voir graphique Rafraichir la legende	Qui

8.4 Option « Voir graphique »

L'option « **Voir graphique** » ajoute un graphique représentant le nombre de tiges à l'hectare par classe de diamètre dans la grille **Dénombrement des tiges**.

tion entre	les couches et	les tables Champ re	elation				ſ				Voir	graphique		Sélecti
N_SOND/	AGE	▼ ID_PET	MESXY -					Exporter	Template	•	Rafr	aichir la leger	nde 🔼 📉	
								÷			ı		()	Quit
ettes sélec	ctionnées 1	Avec tig	jes 1	Sélection s	ur les placet	tes seuler	nent	Echelle	10000	•	J			
ection inté	ractive Sélec	tion par peuple	ment											
Peuplemer	nt(s) observé(s)										_		
ld_pet_m	es	PEUOBSEF	۲			ID_P	ET_MESXY	(-		
1234520	170000100002	ERR 57 %,	ERS 19 %, PF	RU 10 %, BOJ 10) %, FRA 5 %	<mark>، 1234</mark>	520170000	100002201447_!	515146394_44					
											//			
										1				
D (k														
Dénombre	ement des tige	S	ND 10CM		Charle and	Dever	(-1					_		
Dénombre Essence	ment des tige	s NBH_10CM-	NB_10CM+	NBH_10CM+	Strat_m2	Pource \	/ol_m3ha	DPH_Moy	26			-		
Dénombre Essence ERR FRS	ement des tige NB_10CM- 0 ti 0 ti	s NBH_10CM- 0 ti_ha 0 ti_ha	NB_10CM+ 12 ti 4 ti	NBH_10CM+ 739 ti_ha 470 ti_ba	Strat_m2	Pource \ 57.1	/ol_m3ha 150.61 41.55	DPH_Moy 20	26			-		
Dénombre Essence ERR ERS BOJ	ement des tige NB_10CM- 0 ti 0 ti 0 ti	s NBH_10CM- 0 ti_ha 0 ti_ha 0 ti_ha	NB_10CM+ 12 ti 4 ti 2 ti	NBH_10CM+ 739 ti_ha 470 ti_ha 18 ti_ha	Strat_m2 24 8	Pource \ 57.1 19 9.5	/ol_m3ha 150.61 41.55 30.12	DPH_Moy 20 15	²⁶ 24			_		
Dénombre Essence ERR ERS BOJ PRU	ement des tige NB_10CM- 0 ti 0 ti 0 ti 0 ti	s NBH_10CM- 0 ti_ha 0 ti_ha 0 ti_ha 0 ti_ha	NB_10CM+ 12 ti 4 ti 2 ti 2 ti	NBH_10CM+ 739 ti_ha 470 ti_ha 18 ti_ha 336 ti_ha	Strat_m2 24 8 4	Pourc- \ 57.1 19 9.5 9.5	/ol_m3ha 150.61 41.55 30.12 12.4	DPH_Moy 20 15 53	26 24					
Dénombre Essence ERR ERS BOJ PRU FRA	ement des tige NB_10CM- 0 ti 0 ti 0 ti 0 ti 0 ti	s NBH_10CM- 0 ti_ha 0 ti_ha 0 ti_ha 0 ti_ha	NB_10CM+ 12 ti 4 ti 2 ti 2 ti 1 ti	NBH_10CM+ 739 ti_ha 470 ti_ha 18 ti_ha 336 ti_ha 33 ti_ha	Strat_m2 24 8 4 4 2	Pource N 57.1 19 9.5 9.5 4.8	/ol_m3ha 150.61 41.55 30.12 12.4 16.33	DPH_Moy 2D 15 58 22 23	26 24 					
Dénombre Essence ERR ERS BOJ PRU FRA	ement des tige NB_10CM- 0 ti 0 ti 0 ti 0 ti 0 ti 0 ti	s NBH_10CM- 0 ti_ha 0 ti_ha 0 ti_ha 0 ti_ha 0 ti_ha	NB_10CM+ 12 ti 4 ti 2 ti 2 ti 1 ti	NBH_10CM+ 739 ti_ha 470 ti_ha 18 ti_ha 336 ti_ha 33 ti_ha	Strat_m2 24 8 4 4 2	Pourcr 1 57.1 19 9.5 9.5 4.8	/ol_m3ha 150.61 41.55 30.12 12.4 16.33	DPH_Moy 20 15 92 28 28	26 24 ⁹ 22 22 2					
Dénombre Essence ERR ERS BOJ PRU FRA	ement des tige NB_10CM- 0 ti 0 ti 0 ti 0 ti 0 ti 0 ti	s NBH_10CM- 0 ti_ha 0 ti_ha 0 ti_ha 0 ti_ha 0 ti_ha	NB_10CM+ 12 ti 4 ti 2 ti 2 ti 1 ti	NBH_10CM+ 739 ti_ha 470 ti_ha 18 ti_ha 336 ti_ha 33 ti_ha	Strat_m2 24 8 4 4 2	Pourer \ 57.1 19 9.5 4.8	/ol_m3ha 150.61 41.55 30.12 12.4 16.33	DPH_Moy 20 15 12 28 28	26 24 9 22 20 20			_		
Dénombre Essence ERR ERS BOJ PRU FRA	ement des tige NB_10CM- 0 ti 0 ti 0 ti 0 ti 0 ti	s NBH_10CM- 0 ti_ha 0 ti_ha 0 ti_ha 0 ti_ha 0 ti_ha	NB_10CM+ 12 ti 4 ti 2 ti 2 ti 1 ti	NBH_10CM+ 739 ti_ha 470 ti_ha 18 ti_ha 336 ti_ha 33 ti_ha	Strat_m2 24 8 4 4 2	Pourer 1 57.1 19 9.5 4.8	/ol_m3ha 150.61 41.55 30.12 12.4 16.33	DPH_Moy 20 6 8 22 23	26 24 9 9 22 20 20					
Dénombre Essence ERR ERS BOJ PRU FRA	ement des tige NB_10CM- 0 ti 0 ti 0 ti 0 ti 0 ti 0 ti	s NBH_10CM- 0 ti_ha 0 ti_ha 0 ti_ha 0 ti_ha 0 ti_ha	NB_10CM+ 12 ti 4 ti 2 ti 2 ti 1 ti	NBH_10CM+ 739 ti_ha 470 ti_ha 18 ti_ha 336 ti_ha 33 ti_ha	Strat_m2 24 4 4 2	Pource \ 57.1 19 9.5 9.5 4.8	/ol_m3ha 150.61 41.55 30.12 12.4 16.33	DPH_Moy 2D 15 53 12 23	26 24 22 99 20 18					
Dénombre Essence ERR ERS BOJ PRU FRA	ement des tige NB_10CM- 0 ti 0 ti 0 ti 0 ti 0 ti	s NBH_10CM- 0 ti_ha 0 ti_ha 0 ti_ha 0 ti_ha 0 ti_ha	NB_10CM+ 12 ti 4 ti 2 ti 2 ti 1 ti	NBH_10CM+ 739 ti_ha 470 ti_ha 18 ti_ha 336 ti_ha 33 ti_ha	Strat_m2 24 8 4 4 2	Pource 1 57.1 19 9.5 9.5 4.8	/ol_m3ha 150.61 41.55 30.12 12.4 16.33	DPH_Moy 20 15 18 19 23	26 24 99 22 20 18 22 20 18					
Dénombre Essence ERR ERS BOJ PRU FRA	ement des tige NB_10CM- 0 ti 0 ti 0 ti 0 ti 0 ti	s NBH_10CM- 0 ti_ha 0 ti_ha 0 ti_ha 0 ti_ha 0 ti_ha	NB_10CM+ 12 ti 4 ti 2 ti 2 ti 1 ti	NBH_10CM+ 739 ti_ha 470 ti_ha 18 ti_ha 336 ti_ha 33 ti_ha	Strat_m2 24 8 4 2	Pource V 57.1 19 9.5 9.5 4.8	/ol_m3ha 150.61 41.55 30.12 12.4 16.33	DPH_Moy 2D 15 15 12 28 28	26 24 22 20 18 20 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	4 amètre		_		
Dénombre Essence ERR ERS BOJ PRU FRA	ment des tige NB_10CM- 0 ti 0 ti 0 ti 0 ti 0 ti	s NBH_10CM- 0 ti_ha 0 ti_ha 0 ti_ha 0 ti_ha	NB_10CM+ 12 ti 2 ti 2 ti 1 ti	NBH_10CM+ 739 ti_ha 470 ti_ha 18 ti_ha 336 ti_ha 33 ti_ha	Strat_m2 24 8 4 4 2	Pource 1 57.1 19 9.5 9.5 4.8	/ol_m3ha 150.61 41.55 30.12 12.4 16.33	DPH_Moy 2D 15 12 28	26 24 	amètre				
Dénombre Essence ERR BOJ PRU FRA	ment des tige NB_10CM- 0 ti 0 ti 0 ti 0 ti 0 ti	s NBH_10CM- 0 ti_ha 0 ti_ha 0 ti_ha 0 ti_ha 0 ti_ha	NB_10CM+ 12 ti 4 ti 2 ti 2 ti 1 ti	NBH_10CM+ 739 ti_ha 470 ti_ha 18 ti_ha 336 ti_ha 33 ti_ha	Strat_m2 24 4 4 2	Pource 1 57.1 19 9.5 4.8	/ol_m3ha 150.61 41.55 30.12 12.4 16.33	DPH_Moy 20 15 19 28 28	26 24 22 20 18 20 18	4 amètre		_		
Dénombre Essence ERR ERS BOJ PRU FRA	ment des tige NB_10CM- 0 ti 0 ti 0 ti 0 ti 0 ti	s NBH_10CM- Otijha Otijha Otijha Otijha Otijha	NB_10CM+ 12 ti 2 ti 2 ti 1 ti	NBH_10CM+ 739 ti_ha 470 ti_ha 18 ti_ha 336 ti_ha 33 ti_ha	Strat_m2 24 8 4 4 2	Pource 1 57.1 9.5 9.5 4.8	/ol_m3ha 150.61 41.55 30.12 12.4 16.33	DPH_Moy 2D 15 28 28 28 28	26 24 20 18 22 20 18	4 amètre		_	11	

8.5 Exporter les résultats

La section **Exporter** permet de présenter les résultats dans un chiffrier Excel. La liste des placettes et des tiges étant ajoutées dans le fichier Excel, il sera possible de personnaliser la présentation des rapports et d'ajouter d'autres résultats.

Les fichiers Excel doivent être copiés dans le dossier ci-dessous :



C:\Program Files (x86)\GSF\GSF Sondage\Data

9 IMPORTATION DES DONNÉES MFFP/BMMB

Les fonctions d'importation des données d'inventaire provenant des placettes DendroDIF, d'inventaire décennal ou du BMMF, sont nécessaires pour pouvoir compiler les résultats et les consulter à partir de la fonction « Consultation des inventaires ».



9.1 Géodatabase de résultat d'importation

Toutes les fonctionnalités d'importation enregistrent le résultat dans une Géodatabase personnelle. Cette dernière contient une classe d'entités de points et trois tables contenant toutes les informations descriptives.



Les tables sont présentées sous la structure DendroDIF.

Le lien entre les différentes tables et la couche est le champ « ID_PET_MES ».

9.1.1 Classe d'entités « Result »

La classe d'entités de points générée se nomme « **Result** ». Le tableau ci-dessous indique le contenu de la table attributaire.

Nom du champ	Description
AIRE_COM	Numéro de l'unité d'aménagement
SAISON	Année de l'inventaire (AAAA)
NO_UE	Numéro de l'unité d'échantillonnage
NO_PE	Numéro de placettes échantillons
ID_PET_MES	Numéro d'identifiant de la placette (concaténation de AIRE_COM, SAISON, NO_UE, NO_PE)
INFO	Information additionnelle

9.1.2 Table « Tiges »

La table « **Tiges** » contient les données d'inventaires pour les tiges de 10 cm et plus. La surface terrière, le nombre de tiges et le volume à l'hectare doivent être compilés pour utiliser le menu « Consultation des placettes ».

Nom du champ	Description
ESSENCE	Nom de l'essence de la tige
ID_PET_MES	Numéro d'identifiant de la placette (concaténation de AIRE_COM, SAISON, NO_UE, NO_PE)
CL_DHP	Classe de DHP
VIGUEUR	
NB_TIGE	Nombre de tiges de même essence et DHP
NB_HA	Nombre de Tiges à l'hectare
ST_M2HA	Surface terrière
VOL_M3HA	Volume mètre cube à l'hectare

9.1.3 Table « PEUOBER »

La table « PEUOBER » contient le pourcentage des essences de la table de tiges contenues dans les placettes échantillons.

Nom du champ	Description
ID_PET_MES	Numéro d'identifiant de la placette
	(concaténation de AIRE_COM, SAISON, NO_UE, NO_PE)
PEUOBSER	Pourcentage des essences contenues dans la placette

9.1.4 Table « ETUDARBR »

La table « ETUDARBR » contient le pourcentage des essences des études d'arbres par placettes échantillons.

Nom du champ	Description	
ID_PET_MES	Numéro d'identifiant de la placette	
	(concaténation de AIRE_COM, SAISON, NO_UE, NO_PE)	
PEUOBSER	Pourcentage des essences contenues dans la placette	

9.2 Préparation de Consultation d'inventaire du BMMB

La fonction « **Préparation de Consultation d'Inventaire du BMMB** » permet d'importer les données d'inventaire provenant d'un fichier Excel, d'une table DBF ou d'un fichier provenant d'IPS Inventaire (MDB). La structure de ces fichiers devra corresponde à celle exigée par GSF Sondage pour que l'importation puisse s'effectuer.

En plus d'importer les données d'inventaire, cette fonction crée une nouvelle couche de points (placettes) nommée « Result » qui sera intégrée dans une géodatabase personnelle (MDB) afin de faciliter la consultation et la gestion des informations.



GSF S	Sonda ▼ × Sondage ▼			
8	Plan de sondage			
Σ	Plan de Sondage sur lignes			
N	Création de virées			
	Inventaires Terrain	×		
۲.	Consultation des Inventaires	_		
	Importation MFFP / BMMB> Québec	•	谙	Préparation de Consultation d'Inventaire du BMMB
Ő	Vérification de moyenne de points GPS		4	Importation de placettes DendroDIF
	Exportation	×	-	Importation de placettes d'inventaire décennal
	Outils	×	-	Importation de données de travaux non commerciaux
×	Configuration			
0	À propos de GSF Sondage			

Cette fonction utilise les informations du fichier Excel ou d'une table DBF pour générer le nombre de placettes dans une nouvelle couche de points ou dans une couche existante et importer les données d'inventaire. Le résultat est enregistré dans une Géodatabase personnelle (MDB) pouvant être utilisée par la fonction « Consultation des placettes ».

9.2.1 Structure exigée pour le fichier Excel et DBF

Le fichier Excel ou la table DBF doit contenir obligatoirement les noms de champs spécifiés dans le tableau ci-dessous. Les champs « NBTIHECT », « SURFTERR » et « VOLHECT » doivent être compilés avant l'importation.

La base de données IPS Inventaire utilise la structure ci-dessous et contient une fonction pour compiler les volumes et le nombre de tiges à l'hectare.

Nom des champs	Description
AIRE_COM	Numéro de l'unité d'aménagement
SAISON	Année
NO_UE	Numéro d'unité d'échantillonnage
NO_PE	Numéro de placettes d'échantillon
ESSENCE	Le nom de l'essence
DHP	Diamètre de l'arbre
NBTIHECT	Nombre de tiges à l'hectare
SURFTERR	Surface terrière (m ²)
VOLHECT	Volume m ³ par hectare

9.2.2 Procédure d'utilisation

La première étape consiste à sélectionner le **Fichier Excel/DBF/Inventaire (MDB)** à partir du bouton « Parcourir ». Ce fichier devra contenir obligatoirement les noms des champs spécifiés dans la page précédente.

Cette fonction offre deux méthodes pour générer la couche de points selon que la couche de placettes existe ou pas.

Lorsque la couche de placettes n'existe pas, l'option « **Préparation de Consultation d'Inventaire du BMMB** » peut être utilisée pour générer une couche de points à partir du nombre de placettes contenues dans le fichier Excel ou DBF.

La **Couche de polygones** servira comme couche de localisation pour positionner les placettes dans les entités de cette couche. Cette fonction **exige une sélection** d'un ou de plusieurs polygones. Les placettes seront disposées en utilisant la méthode « Grille rectangulaire ». Les numéros de placettes contenues dans le fichier Excel ou DBF seront attribués pour chacun des points.

Hoher Excel/DBF/Inventaire (mdb) C:\Inventaire\Data\DonnesInventaire xIs		Exécuter
		Quitte
) Création d'un plan de sondage fictif		
Couche de polygones		
ContourSecteur	•	
) Utiliser une couche de placettes existante		
Couche de placettes		
Couche Villes	-	
Résultat: Geodatabase MDB		
C\Inventaire\Resultats\GDB_Inventaire_mdb		



L'option « **Utiliser une couche de placettes existante** » doit être utilisée lorsque la couche de placettes existe et qu'elle correspond aux données d'inventaire à importer.

Les sections « **Champ de la couche** » et « **Champ de la base** » sont utilisées pour mettre en lien la couche de points et le fichier Excel/DBF/Inventaire. Généralement, les numéros de placettes peuvent être utilisés pourvu que les valeurs du champ soient uniques.

Le « **Résultat** » est enregistré dans une nouvelle géodatabase personnelle qui contiendra une couche de points (placettes) et les tables d'inventaires.

La Géodatabase personnelle pourra par la suite être utilisée par la fonction « Consultation des placettes » pour obtenir des informations sur les inventaires.

GSF Sondage - Création de plan de référence	×
Fichier Excel/DBF/Inventaire (mdb) C:\Inventaire\Data\DonnesInventaire.xIs	Exécuter
Création d'un plan de sondage fictif	Quitter
Couche de polygones	
ContourSecteur	
 Outliser une couche de placettes existante Couche de placettes Couche PE ▼ Champs de la couche NO_PE ▼ Champs de la base NO_PE ▼ 	
Résultat: Geodatabase MDB C:\Inventaire\Resultats\GDB_Resultats.mdb	

9.3 Importation de placettes DendroDIF

La fonction **Importation de placettes DendroDIF** importe les données d'inventaire provenant des tables du logiciel DendroDIF du MFFP.

Le tableau ci-dessous indique les tables nécessaires pour l'importation. Ces tables doivent être contenues dans un même répertoire.

Tables	Description
Arbres.dbf	Contiens la liste des tiges
InfoGen.dbf	Information générale

La première étape est de sélectionner le Répertoire des données DendroDIF.

La section **Tarif de cubage** contient la liste de tous les tarifs de cubage à jour et servira à calculer le volume. Si certaines essences de l'inventaire ne sont comprises dans la table de tarif de cubage, un message d'avertissement apparaitra à la fin de traitement identifiant les essences concernées.

La section Méthode permet de spécifier la dimension des placettes entre Rayon (11.28) ou Prisme.

La section **Nom de la couche de résultat** sert à nommer la classe d'entités de points de la Géodatabase.

Le **Résultat Géodatabase MDB** permet d'indiquer l'emplacement où le résultat de l'importation sera enregistré et le nom de la nouvelle géodatabase personnelle (MDB).

🧻 Placettes_Dendrodif.mdb
ETUDARBR
PEUOBSER
😳 result
🔲 tiges

La Géodatabase personnelle pourra par la suite être utilisée par la fonction « **Consultation des placettes** » pour obtenir des informations sur les inventaires.

Répertoire de donr C:\Inventaire\Der	nées DendroDIF ndrodif			Exécuter
Tarif de cubage Nom de la couche	11255	Méthode : (11.2) Rayon (11.2)	28) 🔘 Prisme	🥹 Quitter
Résultat: Géodatal	base MDB			

GSF Sondage 10.6 pour ArcGIS 9.3 et 10.x

Le tableau ci-dessous indique la liste des champs contenus dans la couche de points du résultat.

Champs	Description
ID_PET_MES	Contiens le numéro de projet, UE et numéro de placettes
PEUOBSER	Pourcentage des essences contenues dans la placette
NB_HA	Nombre de tiges à l'hectare total pour la placette
ST_M2HA	Surface terrière totale par placette
Vol_m3ha	Volume mètre cube à l'hectare par placette

Tabl	2							□ ×
*	• 🔁 • 🏪 👧 🛛	eli ×						
resu	t							×
	OBJECTID *	Shape *	ld_pet_mes	PEUOBSER	Nb_ha	st_m2ha	Vol_m3ha	
	1	Point	2015-INVENTAIRE_	SAB 87%, EPB 11%	350.235338	13.667258	83.4143	
	2	Point	2015-INVENTAIRE_	SAB 101%, BOP 2%	525.353007	17.471141	101.743116	
	3	Point	2015-INVENTAIRE_	SAB 70%, EPB 26%, BOP 3%	475.319388	39.720713	272.725506	
	4	Point	2015-INVENTAIRE_	SAB 81%, EPB 18%	375.252148	24.827411	166.438587	
	5	Point	2015-INVENTAIRE_	SAB 90%, EPB 10%, BOP 1%	350.235338	21.094261	137.961953	
	6	Point	2015-INVENTAIRE_	SAB 71%, BOP 17%, EPB 6%, EPN 5%	475.319388	19.663875	120.067929	
	7	Point	2015-INVENTAIRE_	SAB 61%, EPB 37%	325.218528	21.597254	145.379687	
	8	Point	2015-INVENTAIRE_	SAB 48%, EPB 30%, BOP 19%	275.184909	17.510437	119.273395	
	9	Point	2015-INVENTAIRE_	SAB 81%, EPB 17%, BOP 1%	575.386627	24.693803	153.624977	
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1
14	4 0 b bi		out of 9 Selected)					
			out of 9 selected)					
rest	11.							

À la fin du traitement, si le message ci-dessous apparait, cela indique que les essences ne sont pas présentes dans la table de tarif de cubage et que le volume sera à « $\mathbf{0}$ ».



9.4 Importation de placettes d'inventaire décennal

La fonction **Importation de placettes d'inventaire décennal** importe les données d'inventaire provenant des tables du logiciel DendroDIF du MFFP correspondant aux placettes permanentes et temporaires.

Le tableau ci-dessous indique les tables nécessaires pour l'importation. Ces tables doivent être contenues dans un même répertoire.

Tables	Description
Localis.dbf	Localisation
EtudArbre.dbf	Étude d'arbres
Tiges.dbf	Tiges
PeuObser.dbf	Peuplements observés
InfoGen.dbf	Information générale

La première étape est de sélectionner le **Répertoire des données Dendrodif**. Cette section vérifie le contenu du dossier et un message d'avertissement apparaitra si une ou plusieurs tables sont absentes du répertoire.



La section **Nom de la couche de placettes** sert à nommer la couche de points et le nom de la nouvelle géodatabase personnelle.

Le **Répertoire de travail** permet d'indiquer l'emplacement où le résultat de l'importation sera enregistré dans la nouvelle géodatabase personnelle (MDB).

La Géodatabase personnelle pourra par la suite être utilisée par la fonction « Consultation des placettes » pour obtenir des informations sur les inventaires.

Placette1.mdb
 ETUDARBR
 INFOGEN
 PEUOBSER
 Placette1
 TIGES

🔹 GSF Sondage - Importation de placettes d'inventaire décennal	×
Répertoire des données Dendrodif C:\Inventaire	Exécuter
Nom de la couche de placettes	
Placette 1	
Répertoire de travail C:\Inventaire\Resultats	.4

9.5 Importation de données de travaux non commerciaux

La fonction **Importation de données de travaux commerciaux** importe les données d'inventaire provenant des tables du logiciel DendroDIF du MFFP. Ces tables doivent être contenues dans un même répertoire.

Le tableau ci-dessous indique les tables nécessaires pour l'importation.

Tables	Description
InfoGen.dbf	Information générale
D_ES_DNE.dbf	Dénombrement des tiges par essence et classe de hauteur
Micro_PL.dbf	Nombre de micros placettes
P_Ess_Co.dbf	Présence des tiges par essence et classe de hauteur

La première étape est de sélectionner le **Répertoire des données Dendrodif**. Cette section vérifie le contenu du dossier et un message d'avertissement apparaitra si une ou plusieurs tables sont absentes du répertoire.



La section **Nom de la couche de placettes** sert à nommer la couche de points et le nom de la nouvelle géodatabase personnelle. Ce **nom ne doit pas commencer par un chiffre**.

Le **Répertoire de travail** permet d'indiquer l'emplacement où le résultat de l'importation sera enregistré dans la nouvelle géodatabase personnelle (MDB).

La Géodatabase personnelle pourra par la suite être utilisée par la fonction « Consultation des placettes » pour obtenir des informations sur les inventaires.



🔹 GSF Sondage - Importation de données de travaux non commerciaux	×
Répertoire des données Dendrodif C:\Inventaire\Inv_Travaux_Non_commerciaux_2013\Inv_Trait_educ_7m_moins_2013	Exécuter Quitter
Nom de la couche de placettes	
Placette2	
Répertoire de travail	
C:\Inventaire\Resultats_DendroDIF	.H.

10 VÉRIFICATION DE MOYENNE DE POINTS GPS

Le menu « Vérification de moyenne de points GPS » nécessite un fichier « .geogsf » et « .ptavg » généré par GSF NAV pour Android. Cet outil permet de créer une couche de points contenant tous les points GPS qui ont servi à déterminer la position moyenne.



GSF S	Sonda ▼ × Sondage ▼
8	Plan de sondage
$\boldsymbol{\Sigma}$	Plan de Sondage sur lignes
N	Création de virées
	Inventaires Terrain
1	Consultation des Inventaires
_	Importation_MEEP / RMMR> Québec
Ő	Vérification de moyenne de points GPS
_	Exportation
	Outils •
×	Configuration
0	À propos de GSF Sondage

Fichiel .geogs	nps			Execu
Fichier ptayo	-			•
nonio prorg			6	
Répertoire de c:\Temp\	sortie			
	Туре	Nom10		
Nom				
11 EXPORTATION

Le menu « **Exportation** » contient les fonctions permettant d'exporter la couche de plan de sondage en format d'échange DendroDIF et selon la norme RATF.



11.1 Exportation en format d'échange DendroDIF

Cette fonction permet de créer une table contenant les sept champs nécessaires pour l'importation dans l'application DendroDIF du MFFP dans le cadre des inventaires avant-traitement de nettoiement EPC et de dégagement.

Cette fonction utilise une couche de points représentant les placettes échantillons dont les numéros de placettes sont identifiés dans un champ.

Le résultat est enregistré en format Dbase (dbf).

GSF S	Sonda ▼ × Sondage ▼			
∛	Plan de sondage			
Σ	Plan de Sondage sur lignes			
N	Création de virées			
	Inventaires Terrain	►	1	
12	Consultation des Inventaires			
	Importation MFFP / BMMB> Québec	►		
Ő	Vérification de moyenne de points GPS			
	Exportation	→	1	Exportation en format d'échange DendroDIF
	Outils	•	٠	Exportation en format RATF
×	Configuration			
0	À propos de GSF Sondage		1	

11.1.1 Section « Couche de placettes »

La section « **Couche des placettes** » contient la liste de toutes les couches de points présentes dans le bloc de données actif. Le menu déroulant permet de sélectionner la couche où les placettes seront exportées.

La section « **Champ du No PE** » permet de sélectionner le champ contenant les numéros de placettes. Ce champ peut-être de type texte ou numérique. Cette information sera inscrite dans le champ « Placette » et utilisée pour compléter le champ « IDPlacette » de la table de résultat.

L'option « Sur la sélection » permet d'exporter uniquement les entités sélectionnées.

L'option « **Copier aussi les informations dans la couche** » permet d'ajouter tous les champs et attributs de la table de résultat dans la couche de placettes sélectionnées.

🀧 GSF Sondage - Exportation en format d'échange DendroDIF 📃 🏾
Couche des placettes : PE1 Exécuter
Champ du no PE : NO_PLACET
Sur la sélection Sur la sélection Sur la sélection
Paramètres de la table
SaisonUAFProjetSous-projet2014-11202GSF1-001
Secteur : GSF EVAOR : 1
Résultat D:\GSF Sondage\dendrodif1.dbf

11.1.2 Section « Paramètre de la table »

La section « **Paramètre de la table** » permet d'identifier l'année d'exécution, le numéro d'unité d'aménagement forestier (UAF), le nom du chantier d'opération ou entreprise et un numéro séquentiel. Ces informations seront utilisées pour inscrire les valeurs du champ « **IDPlacette** » de la table de résultat.

Le champ « **IDPlacette** » doit contenir obligatoirement 26 caractères en incluant les tirets. Le numéro de placettes est ajouté automatiquement après le sous-projet pour compléter le nom du projet.

La fonction gère le type et le nombre de caractères obligatoires par information. La barre de soulignement est automatiquement utilisée pour compléter le nombre de caractères nécessaires au nom du projet. Le tableau contient le détail de l'exemple ci-dessous.

Information	Nombre de caractères	Exemple
Saison	4 chiffres	2014
UAF	6 chiffres	11202_
Projet (Nom du chantier ou initiales de l'entreprise)	Projet4 lettres (peut contenir des chiffres)antier ou initiales de ntreprise)4	
Sous-projet (numéro séquentiel)	3 chiffres	001
Numéro de placette	Information provenant de la couche de placettes	00001

2014-11202_-GSF1-001-00001

Les encadrés « **Secteur** » et « **EVAOR** » servent à compléter les champs du même nom dans la table de résultat.

1 GSF Sondage - Exportation en format d'échange DendroDIF						
Couche des placettes : PE1 Exécuter						
Champ du no PE : NO_PLACET						
Sur la sélection Copier aussi les informations dans la couche						
Paramètres de la table						
Saison UAF Projet Sous-projet 2014 - 11202 GSF1 - 001						
Secteur : GSF EVAOR : 1						
Résultat D:\GSF_Sondage\dendrodif1.dbf						

11.1.3 Section « Résultat »

Le résultat est enregistré dans une table DBF. Ces informations peuvent être également ajoutées dans la couche de placette lorsque l'option « **Copier aussi les informations dans la couche** » est activée.

Le tableau ci-dessous contient le détail de la structure de la table.

Champ	Structure du champ	Description	
IDPLACETTE	Texte, 40	Nom du projet	
COORD_X	Numérique, 13,5	Coordonnées en X de la placette calculées par la fonction	
COORD_Y	Numérique, 14,5	Coordonnées en Y de la placette calculées par la fonction	
PLACETTE	Texte, 8	Numéro de placette provenant du champ sélectionné	
EVAOR	Texte, 4	Information provenant de la valeur inscrite dans la fenêtre	
SECTEUR	Texte, 20	Nom du secteur inscrit dans la fenêtre	
FUSEAU	Texte, 30	Numéro du fuseau de la projection MTM. Information prise dans les propriétés de la couche.	

Tab	le								□ ×
0	• 	- 🖫 🌄 🖸 🐠 🗙							
den	drodif1								×
	OID	IDPLACETTE	COORD_X	COORD_Y	PLACETTE	EVAOR	SECTEUR	FUSEAU	
	0	2014-11202GSF1-001-00001	509429.3456	5441950.04263	00001	1	GSF	5	
	1	2014-11202GSF1-001-00002	509379.60384	5442036.82614	00002	1	GSF	5	
	2	2014-11202GSF1-001-00003	509266.36194	5442128.90132	00003	1	GSF	5	
	3	2014-11202GSF1-001-00004	509054.69485	5441887.60084	00004	1	GSF	5	
	4	2014-11202GSF1-001-00005	509009.18643	5441996.60939	00005	1	GSF	5	
	5	2014-11202GSF1-001-00006	509009.18643	5442063.28452	00006	1	GSF	5	
	6	2014-11202GSF1-001-00007	508985.90305	5442120.43464	00007	1	GSF	5	
	7	2014-11202GSF1-001-00008	508945.6863	5442164.88473	00008	1	GSF	5	
	8	2014-11202GSF1-001-00009	508928.75293	5442210.39315	00009	1	GSF	5	
	9	2014-11202GSF1-001-00010	508936.16128	5442263.30992	00010	1	GSF	5	
	10	2014-11202GSF1-001-00011	508934.04461	5442362.79346	00011	1	GSF	5	
	11	2014-11202GSF1-001-00012	508418.63525	5442193.45979	00012	1	GSF	5	
	12	2014-11202GSF1-001-00013	508414.40191	5442264.36826	00013	1	GSF	5	
	13	2014-11202GSF1-001-00014	508441.91863	5442304.58501	00014	1	GSF	5	
	14	2014-11202GSF1-001-00015	508504.36042	5442390.31018	00015	1	GSF	5	
	15	2014-11202GSF1-001-00016	508545.6355	5442434.76027	00016	1	GSF	5	
н	•	0 Image: 0 out of 16 Selected)							
da	dro diff								
de	aroditt	J							

🎨 GSF Sondage - Exportation en format d'échange DendroDIF 📃 🎫
Couche des placettes : PE1
Champ du no PE : NO_PLACET Quitter
Sur la sélection V Copier aussi les informations dans la couche
Paramètres de la table
Saison UAF Projet Sous-projet 2014 - 11202 GSF1 - 001
Secteur : GSF EVAOR : 1
Résultat D:\GSF_Sondage\dendrodif1.dbf

11.2 Exportation en format RATF

Cette fonction permet de convertir une couche de placettes dans la structure requise de la norme numérique du rapport d'activité technique et financier (RATF) ou du rapport annuel d'intervention forestier (RATF) défini par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).

GSF S	Sonda ▼ × Sondage ▼			
8	Plan de sondage			
Σ	Plan de Sondage sur lignes			
N	Création de virées			
	Inventaires Terrain	►	1	
1	Consultation des Inventaires			
	Importation MFFP / BMMB> Québec	►	1	
Ø	Vérification de moyenne de points GPS			
	Exportation	•	10	Exportation en format d'échange DendroDIE
	Outils	•	٠	Exportation en format RATF
×	Configuration			
0	À propos de GSF Sondage			

Cette fonction utilise une couche de points pour créer la couche numérique du RATF.

L'option « Sur la sélection » permet d'exporter uniquement les entités sélectionnées.

La section « **Saison** » permet de choisir l'année d'exécution afin que la structure de la table correspondre à la norme.

La section « **Projection utilisée** » doit indiquer le système de coordonnées à attribuer à la nouvelle couche. La projection du bloc de données est utilisée par défaut.

Couches	
PE1	cécuter
	Quitter
Sur la sélection 24 / 24 Saison 2013-2014	
Projection utilisée NAD_1983_MTM_5	_
O Utiliser la projection du bloc de données \bigcirc Utiliser une autre projection	
Résultat	_
D:\GSF_Sondage\Exp_RAIF13	

11.2.1 Section « Couches »

La section « **Couches** » permet de sélectionner la couche de points à exporter. Cette couche peut contenir tous les champs nécessaires ou seulement le champ contenant le numéro de placette.

Par contre, la fonction exige que le nom du champ contenant les numéros de placettes soit inscrit obligatoirement dans le menu « **Configuration** », car la fonction se base sur ce nom pour transmettre le numéro de placettes à la nouvelle couche.

2	GSF Sondage - Exportation en format RAIF	×
	Couches PE1 Sur la sélection 24/24 Saison 2013-2014 Projection utilisée NAD_1983_MTM_5 Utiliser la projection du bloc de données Utiliser une autre p Résultat D:\GSF_Sondage\Exp_RAIF13	© Exécuter ⊘ Quitter rojection ©
😵 GSE Sondage - Con	figuration	×
Couche de placettes	irées et permanantes	
Placettes		
⊂ Unité d'échantillor	Longueur Variable globale age	Variable polygone
Ajouter N	D_UE 20 00001	─ NO_UE
Vaméro de placet	0_PE 5	no de P.É -> 1 = 00001
Unité d'aménager	ient	
Ajouter N	D_UAF 6 (@) 11202	
Type de placette	_PLACET 5 (G113	O TY_PLACET
Type de méthode	T_PROD 254	MET_PROD
Date du produit so	urce _PRO_SOU 10 © 2008-02-29 @ Aujourd'hui	O DT_PRO_SOU
Type de produit se I Ajouter Pf	urce RO_SOU 10 @ GPS	PRO_SOU
Remarque V Ajouter R	1_METPROE 254 ⊚	© [RM_METPROD

11.2.2 Section « Résultat »

La section « **Résultat** » permet de spécifier l'emplacement et le nom de la nouvelle couche.

La structure des couches utilisées pour le transfert se base sur celle définie dans la configuration. La couche générée par la fonction contiendra uniquement la structure du RATF.

Le tableau ci-dessous indique la structure de la table de la nouvelle couche.

Nom du champ	Description	Structure du champ	
NO_UE Numéro d'échantillonnage		Texte, 20	
NO_PLACET	Numéro de placette échantillon	Numérique, 5	
TY_PLACET	Type de placette	Texte, 5	
MET_PROD	Méthode de production	Texte, 10	
DT_PRO_SOU	Date de produit source	Texte, 10	
PRO_SOU	Produit source	Texte, 10	
RM_METPRO	Remarque	Texte, 254	

SSF Sondage - Exportation en format RAIF	×
Couches PE1 Couches	Exécuter Quitter
Projection utilisée NAD_1983_MTM_5 Utiliser la projection du bloc de données Utiliser une autre pro Résultat	ojection
D:\GSF_Sondage\Exp_RAIF13	

12 CALCULS DU NOMBRE DE PLACETTES EVAOR ET IMLNU

La fonction « Calculs du nombre de placettes EVAOR et IMLNU » indique dans une fenêtre le nombre de placettes nécessaires pour les méthodes d'inventaires de type Estimation des Volumes de bois Affectés par les Opérations de Récolte (EVAOR) et l'Inventaire de la Matière Ligneuse Non Utilisée (IMLNU).

Les algorithmes utilisent les calculs définis dans les normes du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (EVAOR, 26 mai 2005) (IMLNU, mai 1999). Consulter les sections 4.3.9 et 4.3.10 des pages 51 et 52 pour les formules respectives IMLNU et EVAOR.

GSF S	Sonda 🖛 🗙			
8	Plan de sondage		1	
\mathfrak{D}	Plan de Sondage sur lignes			
N	Création de virées			
	Inventaires Terrain	►	1	
12	Consultation des Inventaires			
	Importation MFFP / BMMB> Québec	•	1	
Ø	Vérification de moyenne de points GPS		1	
	Exportation	•		
	Outils	•	1	Renumérotation des placettes
×	Configuration		3	Calculs du nombre de placettes EVAOR et IMLNU
0	À propos de GSF Sondage		*	Déplacement de placette permanente

La section « Couche » affiche toutes les couches de polygones du bloc de données actif.

L'option « Sur la sélection » permet d'effectuer le calcul uniquement sur les entités sélectionnées.

L'option « **Regroupement sur** » permet d'obtenir le nombre de placettes sur un regroupement de polygones. Ce regroupement est défini par les valeurs uniques du champ sélectionné dans le menu déroulant. Les polygones ayant le même attribut sont considérés comme fusionnés. Si l'option est désactivée, le nombre de placettes est attribué à chacun des polygones.

L'option « **Majoration de 10 % EVAOR** » permet de répondre à certaines exigences du MFFP lorsque le nombre de placettes (N) n'est pas assez élevé. Ce nombre (N) est multiplié par 1.0374.

L'option « Arrondir les variables N1 et N2 avant la sommation N1 + N2 = N » a été ajoutée, car la norme n'est pas assez claire pour déterminer si les variables N1 et N2 doivent être arrondies avant leur addition ou après. N étant le résultat de N1 + N2. Il peut arriver dans certains cas que cette option produise une différence. Les formules du chiffrier Excel, fourni par le MFFP, arrondissent les variables N1 et N2 avant de les additionner. Il est donc recommandé de conserver cette option active.

Exemple :

Avec N1 = 0.501769 et N2 = 0.603371, si on additionne les deux valeurs, le résultat (N) est de **1.10514.** Si on arrondi, le résultat donne 1 (une placette). Cependant, si N1 et N2 sont arrondis avant de les additionner, N1 devient 1.0 et N2 1.0, ce qui donne N1 + N2 = 2 (deux placettes).

🗞 GSF Sond	age - Calcul du nombre de placettes EVAOR et IMLNU	×					
Paramètres des polygones							
Couche	CPRS -	Exécuter					
Sur la sé	élection 60/60 pement sur NO_SEC_INT -	O Quitter					
Majorati	on de 10 % EVAOR	EVAOR					
Arrondir les variables N1 et N2 AVANT la sommation N1 + N2 = N 🔘 IMLNU							

Les images ci-dessous présentent le résultat pour l'inventaire EVAOR et IMLNU. Ce tableau indique le nombre total de placettes nécessaires pour l'ensemble des polygones et par numéro de secteur d'intervention lorsqu'un regroupement est appliqué.

GSF Sonda	ge - Calcul E	VAOR					×
Calcul 01/06/	2015						
Nombre de se	2015 ecteurs traités	· 5					
Somme des s	unerficies :23	184					
Somme des r	acines cubiqu	es des superfic	cies (ha) :1	7.74			
Nombre total	de placettes :	52	(,				
No. secteur	Sup.	Rac.Cub.Sup	Nb. polyg.	N1	N2	Nb. de	P.E
CPRS-02	49.04	3.66	7	6	5	11	
CPRS-47	57.95	3.87	14	6	6	12	
CPRS-03	66.07	4.04	15	7	6	13	
CPRS-06	31.48	3.16	8	4	5	9	
	27.3	3.01	16	3	4	7	
Attention l'opt	tion Arrondir le	s variables N1	et N2 AVA	NT la somr	mation N1 +	N2 = N était ac	tivée
,		ĺ					
			Excel P	lmp	orimer 👘	Quitter	Θ
							-11
GSF Sonda	ge - Calcul IN	ILNU					X
GSF Sonda	ge - Calcul IN 2015	ILNU					×
GSF Sonda	ige - Calcul IN 2015 ecteurs traités	/ILNU					x
GSF Sonda	ge - Calcul IN 2015 ecteurs traités superficies :23	/ILNU : 5 1.84					×
GSF Sonda Calcul 01/06/ Nombre de se Somme des s Nombre total	ge - Calcul IN 2015 ecteurs traités superficies :23 de placettes :	/LNU : 5 1.84 126					×
GSF Sonda Calcul 01/06/ Nombre de se Somme des s Nombre total Numéro de S	ge - Calcul IN 2015 ecteurs traités superficies :23 de placettes : ecteur Si	/LNU : 5 1.84 126 uperficie	Not	nbre de pla	acette Ég	uidistance (D)	×
GSF Sonda Calcul 01/06/ Nombre de se Somme des s Nombre total Numéro de S CPRS-02	ge - Calcul IN 2015 ecteurs traités superficies :23 de placettes : ecteur Si 40	/LNU : 5 1.84 126 uperficie 2.04	Nor 26	nbre de pla	acette Éq	uidistance (D)	×
GSF Sonda Calcul 01/06/ Nombre de se Somme des s Nombre total Numéro de S CPRS-02 CPRS-47	ge - Calcul IN 2015 ecteurs traités superficies :23 de placettes : ecteur Si 45 5	/LNU : 5 1.84 126 uperficie 9.04 7.95	Nor 26 28	nbre de pla	acette Éq 13 14	uidistance (D) 7.3 3.9	X
GSF Sonda Calcul 01/06/ Nombre de se Somme des s Nombre total Numéro de S CPRS-02 CPRS-02 CPRS-03	ge - Calcul IN 2015 ecteurs traités superficies :23 de placettes : ecteur Si 49 55 66	/LNU : 5 1.84 126 uperficie 9.04 7.95 5.07	Nor 26 28 29	nbre de pla	acette Éq 13 14	uidistance (D) 7.3 3.9 0.9	×
GSF Sonda Calcul 01/06/ Nombre de se Somme des s Nombre total Numéro de S CPRS-02 CPRS-02 CPRS-03 CPRS-06	ge - Calcul IN 2015 ecteurs traités superficies :23 de placettes : ecteur Si 49 57 60 31	ALNU : 5 1.84 126 uperficie 9.04 7.95 5.07 1.48	Nor 26 28 29 22	nbre de pla	acette Éq 13 14 15	uidistance (D) 7.3 3.9 0.9 9.6	x
GSF Sonda Calcul 01/06/ Nombre de se Somme des s Nombre total Numéro de S CPRS-02 CPRS-02 CPRS-03 CPRS-06	ge - Calcul IN 2015 ecteurs traités superficies :23 de placettes : ecteur Si 45 57 66 31 21	ALNU : 5 1.84 126 .04 7.95 5.07 1.48 7.3	Nor 26 28 29 22 21	nbre de pla	acette Éq 13 14 15 11 11	uidistance (D) 7.3 3.9 0.9 9.6 4	×
GSF Sonda	ige - Calcul IN 2015 ecteurs traités superficies :23 de placettes : ecteur Si 49 57 60 31 21	ALNU : 5 1.84 126 9.04 7.95 6.07 1.48 7.3	Nor 26 28 29 22 21	nbre de pla	acette Éq 13 14 15 11 11	uidistance (D) 7.3 3.9 0.9 9.6 4	×
GSF Sonda Calcul 01/06/ Nombre de se Somme des s Nombre total Numéro de S CPRS-02 CPRS-02 CPRS-03 CPRS-06	ige - Calcul IN 2015 ecteurs traités superficies :23 de placettes : ecteur Si 49 57 60 31 21	ALNU : 5 1.84 126 uperficie 9.04 7.95 6.07 1.48 7.3	Nor 26 28 29 22 21	nbre de pla	acette Éq 13 14 15 11 11	uidistance (D) 7.3 3.9 0.9 9.6 4	×
GSF Sonda Calcul 01/06/ Nombre de se Somme des s Nombre total Numéro de S CPRS-02 CPRS-02 CPRS-03 CPRS-06	ige - Calcul IN 2015 ecteurs traités superficies :23 de placettes : ecteur Si 66 3 21	ALNU : 5 1.84 126 uperficie 9.04 7.95 6.07 1.48 7.3	Nor 26 28 29 22 21	nbre de pla	acette Éq 13 14 15 11 11	uidistance (D) 7.3 3.9 0.9 9.6 4	×

13 **RENUMÉROTATION DE PLACETTES**

Cette fonction permet de renuméroter les placettes d'une couche de points en se basant sur un processus d'itération linéaire pour sélectionner les placettes.

Elle résout le problème causé par la création de placettes où les polygones ne sont pas traités dans un ordre de proximité, mais plutôt selon l'ordre des enregistrements de la base de données.



13.1 Section « Couche des placettes »

Cette section permet de sélectionner la couche de points contenant les placettes échantillons à renuméroter.

L'option « Sur la sélection » permet de renuméroter uniquement les placettes sélectionnées.

CGSF Sondage - Renumérotation des placettes							
Couche des placettes PE1 Sur la sélection 24/24							
Numérotation des placettes Débuter à 1 Distance 50 Incrémenter Incrémenter 1 Incrémenter 1 Incrémenter Image: The second							
Statut Statut Quitter							

13.2 Section « Numérotation des placettes »

La numérotation des placettes utilise une grille pour sélectionner les placettes et les trie par la suite selon leur position en X (numérotation « **Est-Ouest** ») ou en Y (numérotation « **Nord-Sud** »).

La **distance** et/ou l'**angle** sont utilisés pour créer la grille. Une zone tampon est automatiquement appliquée sur chaque ligne de la grille pour faciliter la numérotation.

L'encadré « **Débuter à** » permet de définir le numéro de placettes de départ pour la numérotation. La valeur inscrite correspond au numéro de placettes suivant le dernier numéro présent dans la table d'attributs. Ce numéro peut être modifié manuellement.

L'encadré « Incrémenter » permet d'identifier la valeur à additionner à chaque numéro de placette.

L'option « **Bidirectionnelle** » permet de numéroter les placettes dans les deux directions.

L'option « Ajouter le graphique servant à l'analyse » permet de visualiser la structure ayant servi à l'analyse.

🧷 GSF Sondage - Re	numérotation des placettes							
Couche des placette	Couche des placettes PE1							
Sur la sélection	24/24							
- Numérotation des pla	acettes							
Débuter à 1	Distance 50 Est-Ouest							
Incrémenter 1	Angle 45 Ovrd-Sud							
Bi-directionnelle	☑ Bi-directionnelle ☑ Ajouter le graphique servant à l'analyse							
Statut	Exécuter							
	Quinter							

Le tableau ci-dessous illustre un exemple



14 Déplacement de placette permanente

Le menu « **Déplacement de placette permanente** » s'applique sur une placette sélectionnée et se base sur une distance et un azimut pour obtenir plusieurs possibilités de déplacement. Le résultat est enregistré dans une autre couche de points existante.

La section « Couche des placettes » correspond à la couche contenant la placette à déplacer.

La section « Couche de	GSF Sondare ×	
résultat de déplacement »	Plan de sondage	
affiche les couches de points	Plan de Sondage sur lignes	
contenues dans le bloc de	N Création de virées	
données. Le résultat est	Inventaires Terrain	
enregistré dans cette couche.	Consultation des Inventaires	
6	Importation MFFP / BMMB> Québec 🔸	
	O Vérification de moyenne de points GPS	
	Exportation	
	Outils	on des placettes
	Configuration Calculs du no	mbre de placettes EVAOR et IMLNU
	1 À propos de GSF Sondage 🛛 🐼 Déplacement	de placette permanente
Sélection de la couche de placettes à déplacer et celle contenant le résultat	GSF Sondage - Déplacement de placette permanente Couche des placettes PE1 Créer Couche de résultat de déplacement PE_Deplacement PE_Deplacement Valeur à ajouter Permanente No virée No placette 20 1 12 Sélectionnner la placette à conserver	Paramètres de localisation de ou des nouvelles placettes Permets d'annuler les placettes créées lors du traitement
	Identifiant de la placette à conserver	Permets d'identifier les placettes à conserver lors de l'annulation de l'opération

14.1 Section « Distance » et « Azimut »

La « **Distance de déplacement** » et l'« **azimut** » sont des paramètres obligatoires pour localiser les nouvelles placettes.

Le nombre de degrés spécifié à la section « **Azimut** » détermine le nombre de placettes à créer puisque ce nombre divise 360 degrés. Ce paramètre corrige automatiquement la valeur inscrite afin d'obtenir un nombre entier comme résultat.



L'exemple ci-dessous démontre le résultat de localisation des placettes.



14.2 Section « Valeur à ajouter »

La section « Valeur à ajouter » contient les informations à inscrire dans les champs de la « Couche de résultat ».

Les noms de ces champs doivent correspondre à ceux inscrits dans le menu « **Configuration** » à l'onglet « **Virées et permanentes** », car la fonction se base sur ces noms pour transmettre le numéro de placettes à la nouvelle couche.

La commande « **Outil de sélection** » permet de sélectionner l'entité.

🖕 GSF Sondage - I	Déplacement de	e place	tte perma	nente X				
Couche des placettes								
PE1 Créer								
Couche de résultat de déplacement								
PE_Deplacement			•					
Distance de déplac	ement	20	mètres					
Azimuth		36	dearé					
Valeur à ajouter	Novirée		No place	itte				
20	1		12					
Option d'annulation								
Identifiant à ajoute	r->1	Annuler						
- Sélectionnner la p	acette à conserv	er						
Identifiant de la pla	acette à conservi	er	(× Supprimer				

ouche de plac	ettes Virées et	t permanantes						
Virées Virée Segment PE Départ	VIREE VIRSEG DE_NO_PE	5 5 5	PE Destination Azimut Distance	A_No_PE AZIMUT DISTANCE	5 5 5	Annulation Placette Grille	UNDO UNDO	3
Champs pla Permanent	te PLT_NO_P	e RO	No virée	PLT_NO_VIR		No placette	NO_Placet	

14.3 Section « Option d'annulation »

La section « **Option d'annulation** » permet d'annuler la création de placettes en se basant sur un identifiant numéroté séquentiellement. Cet identifiant est inscrit par défaut dans le champ « **Undo** ».

L'encadré « **Identifiant à ajouter** » correspond au numéro de l'opération. Ce numéro s'incrémente automatiquement, mais il peut être modifié manuellement.

Le bouton « **Annuler** » permet de supprimer les placettes associées au numéro identifié dans le menu déroulant. Lorsqu'il est activé, un message de confirmation informe l'utilisateur du nombre de placettes qui sera supprimé

La section « **Sélectionner la placette à conserver** » permet de déterminer la placette à conserver lorsque le bouton « **Supprimer** » est activé. La valeur affichée dans la case « **Identifiant de la placette à conserver** » correspond au numéro « **FID** » sélectionné de la couche. Le bouton « **Supprimer** » supprime toutes les placettes à l'exception de celle sélectionnée.

Cette opération est irréversible!

🐔 GSF Sondage - Dép	lacement de p	lacette perma	nente 📃	x				
Couche des placettes								
PE1 Créer								
Couche de résultat de déplacement								
PE_Deplacement								
Distance de déplaceme	nt	50 mètres						
Azimuth		120 degré						
Valeur à ajouter Permanente	No virée	No place	tte					
20	1	1	~~ ~					
Identifiant à ajouter->2	2 An	nuler 🖍	1 -					
Sélectionnner la place	tte à conserver							
FID TY_PLACET UN	IDO PLT_NO	PRO PLT_NO	_VIR NO_Placet	-				
1	1	20	1	1				
2	1	20	1	1				
4				۴				
, Identifiant de la placet	te à conserver	0	× Supprimer]				